「スマホで簡単！NFCタグスタンプラリー」
引き継ぎ資料(other)

0.前書き
こんにちはプロジェクトの構成、サーバー実装をした竹下です。
この資料ではもう片方の関根が説明してないサーバー、チェック、データ、start_file内に関しての説明を行います。
スタンプラリーサーバー建て方.pdf の②操作をしたのち自分で操作しながら読んでください。
最初にurlのパスについて、次に構成は全く変えずスタンプのidの変更をする手順を、最後にサーバー、html、group_data、start_fileの説明を軽くします。
最後はpythonの知識があるのが前提で話します。

1.urlについて
このプロジェクトでは大きく分けて2つのurlにパスを付けています
（例ではローカルIPのhttp://127.0.0.1:5000を例にします）

1.http://127.0.0.1/stamp 基本となるホームページ
このurlの後に?id=<スタンプid>のようにこの後説明するスタンプidをつけることで指定したスタンプが”user_db.json”に追加される。”user_db.json”に追加されると/stampにリダイレクトされる。

2.http://127.0.0.1/admin 管理用のページ
ページにアクセスするとパスワードを入力するポップアップが出て適切なパスワード(初期id,0000 ps,0000)を入力するとアクセスできる。画面上に参加者数、ゴール数などの情報がuser_db.jsonから読み込まれ表示される。
/checkerをurl後に入力するとqr読み取り画面が出てくる。/stanpでスタンプidを全部入力して出せるqrコードを読み込むことでゴール確認ができる。
1.2ともに/allを後につけることで全てのurlが生成されてるhtmlが開ける。

2.スタンプidの変更方法
"\nfc-projects\static\stamp.json"にあるjsonを開き”id”に任意の重複しない英数字,
”ps”に”\static\stamp”に入れた対応するスタンプのファイル名を入力をするとidの変更ができる。
/allのidをjsonから読み込むのは面倒そうだったから”/templates”から”admin_all.html”,”stamp_all.html”を選択し?id=の後を上で選択した英数字に変更する。