

## Cisco Packet Tracer. Определение МАС- и IP-адресов

### Задачи

Часть 1: Сбор информации PDU для локальной сети связи

Часть 2: Сбор информации PDU для удаленной сетевой связи

## Общие сведения

Это упражнение оптимизировано для просмотра единиц данных протокола (PDU). Устройства уже настроены. Вам необходимо в режиме моделирования собрать сведения о единице данных протокола (PDU), а также ответить на ряд вопросов о собираемых данных.

### Инструкции

## Часть 1. Сбор информации PDU для локальной сети связи

Примечание. Просмотрите вопросы для повторения из части 3, прежде чем приступать к части 1. По ним вы сможете понять, какие типы данных необходимо будет собрать.

# Шаг 1. Соберите сведения о единице данных протокола (PDU) по мере перемещения пакета с адреса 172.16.31.5 в адрес 172.16.31.2.

- а. Нажмите 172.16.31.5 и откройте окно Command Prompt (Командная строка).
- b. Введите команду ping 172.16.31.2.
- с. Перейдите в режим моделирования и повторите команду **ping 172.16.31.2** . Единица данных протокола (PDU) будет показана рядом с **172.16.31.5**.
- d. Нажмите единицу данных протокола (PDU) и запишите следующие данные на вкладке **OSI Model** и **Outbound PDU Layer** .

МАС-адрес назначения: 000С:85СС:1DA7

МАС-адрес источника: 00D0:D311:C788

IP-адрес источника: 172.16.31.5 IP-адрес назначения: 172.16.31.2

На устройстве: 172.16.31.5

е. Нажмите **Capture / Forward** (стрелка вправо с вертикальной чертой), чтобы переместить единицу данных протокола (PDU) на следующее устройство. Соберите аналогичные сведения из шага 1Г. Повторяйте процедуру до тех пор, пока единица данных протокола (PDU) не достигнет места назначения. Запишите полученные сведения о единице данных протокола (PDU) в электронную таблицу в формате, показанном в таблице ниже.

#### Пример формата электронной таблицы

На устройстве	Адрес МАС-адрес	МАС-адрес источника	IPv4-адрес источника	IPv4-адрес назначения
172.16.31.5	000C:85CC:1DA7	00D0:D311:C788	172.16.31.5	172.16.31.2
Switch1	000C:85CC:1DA7		SRC IP:172.16.31.5	<del>DS</del> T IP:172.16.31.2
узел S	R <del>C-</del> ADDR:000C.85CC.1DA	DEST ADDR:00D0.D311.C7	88SRC IP:172.16.31.5	DST IP:172.16.31.5

На устройстве	Адрес МАС-адрес	МАС-адрес источника	IPv4-адрес источника	IPv4-адрес назначения
172.16.31.2	00D0:D311:C788	000C:85CC:1DA7	172.16.31.2	172.16.31.5

# Шаг 2. Соберите дополнительные сведения о единице данных пакета (PDU) с помощью других эхо-запросов.

Повторите процедуру, описанную в шаге 1, и соберите сведения для следующих проверок.

- Эхо-запрос с 172.16.31.2 на адрес 172.16.31.3
- Эхо-запрос с 172.16.31.4 на адрес 172.16.31.5

Вернитесь в режим реального времени (Realtime).

### Часть 2. Сбор информации PDU для удаленной сетевой связи

Для связи с удаленными сетями необходим шлюз. Изучите процесс, который происходит соединения устройств в удаленной сети. Обратите пристальное внимание на используемые МАС-адреса.

## Шаг 1. Соберите сведения о единице данных протокола (PDU) по мере перемещения пакета с адреса 172.16.31.5 в адрес 10.10.10.2.

- а. Нажмите 172.16.31.5 и откройте окно Command Prompt (Командная строка).
- b. Введите команду **ping 10.10.10.2**.
- с. Перейдите в режим моделирования и повторите команду **ping 10.10.10.2**. Единица данных протокола (PDU) будет показана рядом с **172.16.31.5**.
- d. Нажмите единицу данных протокола (PDU) и запишите следующие данные на вкладке **Outbound PDU Layer** (Уровень исходящей PDU).
  - МАС-адрес назначения: 00D0:BA8E:741A
  - MAC-адрес источника: 00D0:D311:C788
  - IP-адрес источника: 172.16.31.5
  - ІР-адрес назначения: 10.10.10.2
  - На устройстве: 172.16.31.5

Какое устройство имеет этот MAC-адрес назначения Ethernet1/0 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Lance, address is 00d0.ba8e.741a (bia 00d0.ba8e.741a)
Internet address is 172.16.31.1/24

е. Нажмите **Capture / Forward** (стрелка вправо с вертикальной чертой), чтобы переместить единицу данных протокола (PDU) на следующее устройство. Соберите аналогичные сведения из шага 1Г. Повторяйте процедуру до тех пор, пока единица данных протокола (PDU) не достигнет места назначения. Запишите полученные сведения о единице данных протокола (PDU) после пингования 172.16.31.5 в электронную таблицу в формате, показанном в таблице ниже.

На устройстве	Адрес МАС-адрес	МАС-адрес источника	IPv4-адрес источника	IPv4-адрес назначения
172.16.31.5	00D0:BA8E:741A	00D0:D311:C788	172.16.31.5	10.10.10.2
Коммутатор 1	00D0:BA8E:741A	00D0:D311:C788	SRC IP:172.16.31.5	-DST IP:10.10.10.2
Маршрутизатор	0060:2F84:4AB6	00D0:588C:2401	172.16.31.5	10.10.10.2
Switch0	0060:2F84:4AB6	00D0:588C:2401	SRC IP:172.16.31.5	DST IP:10.10.10.2

На устройстве	Адрес МАС-адрес	МАС-адрес источника	IPv4-адрес источника	IPv4-адрес назначения
Точка доступа <sup>ADD</sup>	R <u>ES</u> S 1:0060.2F84.4AB6	_	SRC IP:172.16.31.5	D <del>S</del> T IP:10.10.10.2
10.10.10.2	00D0:588C:2401	0060:2F84:4AB6	10.10.10.2	172.16.31.5

## Вопросы для повторения

Ответьте на следующие вопросы относительно сбора данных.

- 1. Использовались ли для подключения устройств разные типы проводов?
- 2. Отразилось ли изменение проводов на обработке единицы данных протокола (PDU)?
- 3. Были ли на **Hub** (Концентратор) потеряны какие-либо данные?
- 4. Что **Hub** (Концентратор) делает с МАС- и IP-адресами?
- 5. Делает ли что-то точка беспроводного доступа с данными, которые на нее поступают?
- 6. Теряются ли какие-либо МАС-адреса или ІР-адреса при передаче по беспроводной сети?
- 7. Какой самый высокий уровень модели OSI используется в **Hub** (Концентратор) и **Access Point** (Точка доступа)?
- 8. Копировали ли **Hub** (Концентратор) или **Access Point** (Точка доступа) единицу протокола данных (PDU), которая была отклонена с красным значком «X»?
- 9. Какой MAC-адрес при изучении вкладки **PDU Details** (Сведения о PDU) появился первым адрес источника или адрес назначения?
- 10. Почему МАС-адреса отображаются именно в этом порядке?
- 11. Заметили ли вы общую структуру определения МАС-адресов при моделировании?
- 12. sКопировали ли коммутаторы единицу данных протокола (PDU), которая была отклонена с красным значком «Х»?
- 13. При каждой пересылке единицы данных протокола (PDU) между сетями 10 и 172 была точка, в которой МАС-адреса неожиданно изменялись. На каком устройстве это происходило?
- 14. Какое устройство имеет MAC-адрес, начинающийся с 00D0:BA?
- 15. Каким устройствам принадлежали другие МАС-адреса?
- 16. Переключались ли IPv4-адреса отправки и получения на какую-либо единицу данных протокола (PDU)?
- 17. Если следовать эхо-ответу (который иногда называется *pong*), переключаются ли IPv4-адреса отправки и получения?
- 18. Заметили ли вы общую структуру определения IPv4-адресов при моделировании?
- 19. Почему разные IP-адреса сети необходимо присваивать разным портам маршрутизатора?
- 20. Если бы в данном моделировании была настроена работа с IPv6-адресами вместо IPv4-адресов, в чем состояло бы отличие?