Project name: เป๋าตัง หน้า G-Wallet							High	Open	Pass	Done	
Create by: Theedanai Sonprempree							Medium	Doing	Pending	Re Open	
							Low	Closed	New	Retest	
No.	**Module**	**Type**	**Data Test**	**Step**	**Description**	**Create Date**	**Priority**	**Status**	**Assign to**	**Closed Date**	**Remark**
1	เมนูโอนเงิน > หน้าระบุจำนวนเงิน	Issue	Username : sand Password : sand1234	1. เข้าแอพเป๋าตัง 2. Log In 3. เข้าเมนูโอนเงิน	ขอเปลี่ยนการแสดงชื่อ และนามสกุล โดยที่ชื่อแสดงเต็ม ส่วนนามสกุลแสดงแค่ 2 ตัวอักษรแรก เช่น ณัฐวรรวัติ มา	03/11/25	Medium	New	วิชัย		
2	เมนูโอนเงิน	Bug	Username : sand Password : sand1234	1. เข้าแอพเป๋าตัง 2. Log In 3. เข้าเมนูโอนเงิน	ตัวเลขที่แสดงจำนวนเงินที่โอนไม่ถูกต้อง โดยควรแสดงเป็นจำนวนเงิน ทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 15.00	03/11/25	High	Re Open	พีระภัทร		
3	เมนูโอนเงิน	Bug	Username : sand Password : sand1234	1. เข้าแอพเป๋าตัง 2. Log In 3. เข้าเมนูโอนเงิน	ค่าธรรมเนียมไม่แสดง ซึ่งต้องแสดงตามเงื่อนไข ดังนี้ 1. กรอกโอนเงิน 0 - 50,000 บาท ต้องแสดงค่าธรรมเนียม 20 บาท 2. กรอกโอนเงิน 50,000 บาทขึ้นไป ต้องแสดงค่าธรรมเนียม 50 บาท	03/11/25	High	Open	พีระภัทร		
4	เมนูโอนเงิน	Issue	Username : sand Password : sand1234	1. เข้าแอพเป๋าตัง 2. Log In 3. เข้าเมนูโอนเงิน	ขอให้เพิ่มขนาดตัวอักษรและตัวเลข ในส่วนที่แสดงจำนวนเงินใน Wallet ให้ใหญ่ขึ้นเนื่องจากมองไม่ค่อยเห็น	03/11/25	Low	New	วิชัย		
5	เมนูโอนเงิน > หน้าใส่ PIN เพื่อยืนยัน	Bug	Username : sand Password : sand1234	1. เข้าแอพเป๋าตัง 2. Log In 3. เข้าเมนูโอนเงิน	ไม่สามารถใส่ PIN เพื่อยืนยันการโอนได้ เนื่องจากแป้นพิมพ์ไม่แสดง	03/11/25	High	Pass	ออมสุข	04/11/25	
6	เมนูโอนเงิน	Issue	Username : sand Password : sand1234	1. เข้าแอพเป๋าตัง 2. Log In 3. เข้าเมนูโอนเงิน	ขอเปลี่ยนการแสดงเงื่อนไข Icon ของธนาคารตาม User Log In โดยหาก User Log In เป็นคนไทยเข้าสู่ระบบโอนเงิน ให้โชว์แค่ Icon ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น แต่ถ้า User Log In เป็นคนจีน ให้โชว์แค่ Icon ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น	04/11/25	Medium	New	แก้ววิรัตน์		
7	เมนูโอนเงิน > หน้าเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต	Bug	Username : sand Password : sand1234	1. เข้าแอพเป๋าตัง 2. Log In 3. กดปุ่มตั้งค่าการใช้งาน 4. เข้า จัดการบัตรเครดิต/เดบิต	แก้ไขการกรอกข้อมูลวันหมดอายุบัตรให้ถูกต้อง โดยที่ เดือนต้องเป็นตัวเลข ใน Format mm เช่น 01-12	04/11/25	Medium	Re Open	พีระภัทร		
8	เมนูโอนเงิน > หน้าเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต	Bug	Username : sand Password : sand1234	1. เข้าแอพเป๋าตัง 2. Log In 3. กดปุ่มตั้งค่าการใช้งาน 4. เข้า จัดการบัตรเครดิต/เดบิต	แก้ไขการกรอกข้อมูลวันหมดอายุบัตรให้ถูกต้อง ซึ่งปีต้องเป็นปี ค.ศ. ที่อยู่ใน Format ของ yyyy เช่น 2025	04/11/25	Medium	Re Open	พีระภัทร		
9	เมนูโอนเงิน > หน้าเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต	Bug	Username : sand Password : sand1234	1. เข้าแอพเป๋าตัง 2. Log In 3. กดปุ่มตั้งค่าการใช้งาน 4. เข้า จัดการบัตรเครดิต/เดบิต	ไม่สามารถกรอก CVV ได้ เนื่องจากแป้นพิมพ์ไม่แสดง	04/11/25	High	Re Open	ออมสุข		
10	หน้าจอหลัก	Issue	Username : sand Password : sand1234	1. เข้าแอพเป๋าตัง 2. Log In	ตัดข้อมูลที่แสดงสิทธิคนละครึ่งออก เนื่องจากหมดเวลาไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	04/11/25	Medium	Open	แก้ววิรัตน์		

11	หน้าจอหลัก	Bug	Username : sand Password : sand1234	1. เข้าแอพเป๋าตัง 2. Log In	ไม่สามารถกดปุ่มรายการย้อนหลังได้	04/11/25	High	Closed	แก้ววิรัตน์	04/11/25	
12	หน้าจอ Log In	CR		1. เข้าแอพเป๋าตัง	ขอเพิ่มการ Log In ผ่าน ไลน์ และ Google Mail	04/11/25	Medium	New	ออมสุข		อยากให้ทัน UAT วันพุธหน้า
13	หน้าจอตั้งค่าการใช้งาน	Issue	Username : sand Password : sand1234	1. เข้าแอพเป๋าตัง 2. Log In 3. กดปุ่มตั้งค่าการใช้งาน	ตัดปุ่ม ออกจากระบบ ออกจากหน้าตั้งค่าการใช้งาน	04/11/25	Low	Pending	ออมสุข		
14	หน้าจอตั้งค่าการใช้งาน	Bug	Username : sand Password : sand1234	1. เข้าแอพเป๋าตัง 2. Log In 3. กดปุ่มตั้งค่าการใช้งาน	แก้ไขการแสดงตัวเลขของเวอร์ชั่นเป็น Format dd.yyyy.running001-999 เช่น 04.2025.005	04/11/25	Low	Open	พีระภัทร		