DHCP RELAIS

Principe

Les **trames arp** échangées entre le **serveur DHCP** et les **clients DHCP** ne traversent pas les routeurs.

Les clients DHCP situés sur un autre sous-réseau (192.168.2.0/24) que le serveur DHCP(172.17.0.1X/17) **peuvent cependant d'obtenir** des adresses IP grâce à l'**agent relais DHCP**.

Pour la création du conteneur « Agent-Relais DHCP » on utilise ses paramètres.

net0	eth0	vmbr316	Oui	BC:24:11:D5...	172.16.24.100/24	172.16.24.254

Mettre en place l'agent-relais :

Pour mettre en place un agent relais, il faut installer le paquet « dhcprelay » :

relaisDHCP:~# apt-get install isc-dhcp-relay --fix-missing

Puis, l'assistant d'installation demande des vérifications.



Ici, il faut renseigner l'adresse ip de l'agent-relais soit dans notre cas : 172.16.24.100

Vérification

Pour vérifier le bon fonctionnement de l'agent relais, il suffit de le lancer et de vérifier son status avec les commandes :

systemctl start isc-dhcp-relay

Puis :

systemctl status isc-dhcp-relay

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Oct  1 15:09:23 UTC 2025 on tty1
root@AGENT-DHCP:~# systemctl status isc-dhcp-relay
* isc-dhcp-relay.service - LSB: DHCP relay
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-relay; generated)
     Active: active (running) since Thu 2025-10-02 10:26:16 UTC; 33s ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 133 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-relay start (code=exited, sta>
      Tasks: 1 (limit: 153960)
     Memory: 2.6M
        CPU: 19ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-relay.service
             `-154 /usr/sbin/dhcrelay -q 172.16.24.100
```

Modification de la configuration du service DHCP :

Enfin, pour définir un nouveau subnet dans le fichier **dhcpd.conf** du serveur DHCP (, il faut rajouter ces lignes :

```
subnet 172.16.24.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 172.16.24.1 172.16.24.10;
 options routers 172.16.24.254;
 options broadcast-address 172.16.24.255;
}
```