

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO ALERTA PARA MARGENS

Índice

INTRODUÇÃO	3
CONFIGURAR ALERTA PARA MARGENS	
CONFIGURAR ALERTA PARA MARGENS	4
Passo 1 - Margem Mínima e Margem Aconselhada	4
PASSO 2 - MOSTRAR MARGEM NA MENSAGEM DE ALERTA	6

Introdução

Com esta configuração poderemos indicar quais os alertas para as margens de artigo em cada documento, sendo que este apenas contabiliza a margem no final do documento e esta tem de ser superior à margem mínima ou impede que seja finalizado o documento, caso seja inferior à margem aconselhada este lança um alerta para o cliente a indicar que está a baixo da média, mas permite finalizar a encomenda.

Passo 1 - Margem Mínima e Margem Aconselhada

Para que possam surgir mensagens de alerta quando as margens atingem o valor médio ou valor mínimo pretendido para avisar o utilizador ao tentar finalizar um documento.

Seguir o caminho do backoffice, para mapear o campo de ARTPCU:

Configuração -> ERP - Integração

No separador Geral selecionar Tabelas.

E na tabela **MSART – Artigos** procurar o campo **ARTPCU** o qual terá de mapear com o mesmo campo do seu ERP para obter o preço de custo dos artigos.




Figura 1

Teremos ainda de habilitar os alertas das percentagens Mínima e Aconselhada, para tal basta seguir estes passos:

No Backoffice,


Configuração -> Terminais

de seguida,

Configuração base e identificação -> Documentos

Para cada documento pretendido terá de habilitar os seguintes campos.

Margem aconselhada (informativa)	Deve colocar a margem que pretende obter como média relativa ao somatório de todas as margens nas linhas deste documento.
Margem mínima (impeditiva)	Esta é a margem mínima para poder realizar a venda neste documento, a baixo desta margem este alerta impede de finalizar a venda.



 $Figura\ 2$

Passo 2 - Mostrar margem na mensagem de alerta

É possível ainda selecionar se pretende que mostre as margens na mensagem ou não.

Para tal teremos de seguir por

Configuração → Terminais

depois em

Configuração avançada -> Documentos

No separador Diversos 3

No parametro **Mostra margem na mensagem** podemos selecionar se **Sim**, pretende mostrar a margem ou **Não**, caso não pretenda mostrar esta margem ao utilizador/vendedor.




Figura 3