

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO NOTIFICAÇÕES

Índice

NTRODUÇÃO	
PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE FICHEIROS	
PASSO 1 - CONFIGURAR O TRATAMENTO AUTOMÁTICO DE FICHEIROS	5
CONFIGURAR EMAIL (ENVIO AUTOMÁTICO)	5
Configurar Impressora (Envio Automático)	5
CONFIGURAR MENSAGENS (ENVIO AUTOMÁTICO)	6
CONFIGURAR PROCESSFILES NO MISCOMMUNICATOR	7
PASSO 2 – Criar a Função na Aplicação com o Processfiles	8
CONFIGURAR ENVIO DE EMAIL DO SEU TERMINAL	9
PASSO 3 - Configurar E-Mail de Envio	10
CONFIGURAR ENVIO DE MENSAGENS	11
PASSO 4 – Como Enviar Mensagens para os Terminais	11


INTRODUÇÃO

O módulo para envio automático de dados permite ao utilizador configurar o envio de dados e ficheiros por Email e para impressão no próprio armazém ou escritório. Pode enviar qualquer documento do MSS por E-Mail para o cliente, vendedor ou chefe de vendas que já esteja pré-definido e configurado, assim como imprimir uma copia de um documento criado no MSS, estas funções serão processadas através de uma ligação à Internet e assim que este sincronizar com o MisCommunicator.

Para isto iremos proceder a configuração de alguns parâmetros para que este módulo possa então realizar as suas funções.

PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE FICHEIROS


Caso pretenda que este envio de emails e impressão de documentos seja feito de forma automática quando realiza a sua sincronização com o backoffice, poderá utilizar o nosso Tratamento Automático de Ficheiros, para isto deverá preencher os seguintes formulários com os dados do servidor de email e da impressora que quer predefinir.



PASSO 1 - Configurar o Tratamento Automático de Ficheiros



Configurar Email (Envio Automático)		
Processar	Habilitar este parametro para ativar o serviço	
Tipo de ligação ao	Seleciona qual o tipo de email que pretende utilizar (SMTP ou	
Email	OUTLOOK)	
Servidor	Indicar qual o servidor de ligação ao seu Email	
User	Nome do utilizador para acesso à sua conta de Email	
Password	Password do utilizador para acesso à sua conta de Email	
Remetente	Indicar em que nome serão enviados estes mesmos Email's	
Forçar Destinatário	Para forçar o envio a um destinatário por defeito	



Configurar Impressora (Envio Automático)		
Processar	Habilitar este parametro para ativar este serviço	
Impressora	Selecionar qual a impressora que pretende utilizar	
Numero de Vias	Quantas vias de impressão pretende	
Guardar Copia em PDF	Habilitar caso pretenda guardar o ficheiro em PDF	




Configurar Mensagens (Envio Automático)		
Processar	Habilitar o parâmetro para ativar este serviço	
Servidor	Selecione qual o servidor e qual o tipo de serviço de email que pretende utilizar (SMTP ou OUTLOOK)	
User	Nome do utilizador para acesso à sua conta de Email	
Password	Password do utilizador para acesso à sua conta de Email	
Remetente	Indicar em que nome serão enviados estes mesmos Email's	

CONFIGURAR PROCESSFILES NO MISCOMMUNICATOR

Para configurar o envio automático de ficheiros, teremos de configurar um novo produto no nosso MisCommunicator, vamos então abrir o separador **Products** que se encontra no nosso MisCommunicator.





Logo de seguida temos de entrar em "Application2" e selecionar a opção New para criarmos o nosso PROCESSFILES que irá fazer o envio de todos os ficheiros para imprimir ou para o email.

PASSO 2 - Criar a Função na Aplicação com o Processfiles

Ao entrar na criação de um novo produto, temos o seguinte formulário para preencher com os seguintes dados:




Application	Indicar o caminho para a pasta do BackOffice.exe
Parameters	Preencher com a keyword "PROCESSFILES"
Timeout	Indicar o tempo médio em segundos para cumprir com esta ligação

Para este caso o **Parallel** e o **Ignore Exit Code** não é necessário habilitar.

CONFIGURAR ENVIO DE EMAIL DO SEU TERMINAL

Caso pretenda que seja enviado o email diretamente do seu terminal ao finalizar um documento, apenas terá de configurar o seu email e os emails para quem quer que seja enviado.



Para isto terá de configurar o servidor de envio do seu email preenchendo este formulário com os seguintes dados.

PASSO 3 - Configurar E-Mail de Envio



Servidor	Servidor de envio do seu email
Porta	Porta de acesso à sua ligação
User	Nome de utilizador da sua conta de Email
Password	Palavra chave da sua conta de Email
Remetente	Descrição do Remetente do Email
Secure Conection	Habilitar o envio numa ligação segura
Start TLS	Permite a comunicação entre os destinatários e o remetente numa ligação protegida
Ligação	Nome da ligação que está a utilizar
Pode modificar a lista de E-Mail	Se pretende habilitar a alteração da lista de Emails predefinida
Email adicional 1 e 2	Preencher com um ou dois emails de envio predefinidos
Enviar Email Separado	Habilita o envio de emails em separado para cada destinatário

PASSO 4 – Como Enviar Mensagens para os Terminais

Poderá também enviar mensagens através do seu backoffice, através do Módulo de Envio

Comunicação Utilitários
Enviar configuração
Instalar PDA
Criar Pasta PDA

Criar Pasta Tablet


Enviar update

Enviar imagens

Enviar reports

de Mensagens em:

Backoffice -> Comunicação - > Mensagens



Sobre o lado esquerdo seleciona o(s) terminal(ais) a quem pretende enviar a mensagem e sobre o lado direito preenche com os seguintes campos:

De: Identifica o remetente da mensagem

Assunto: Titulo com o contexto da mensagem;

Mensagem: Qual o texto da mensagem que pretende enviar para os seus terminais;

Para finalizar basta selecionar o botão de **Envia mensagem** e na próxima sincronização os respetivos terminais receberão a respetiva mensagem.