

Diccionario de Datos

Turno

CAMPO	DOMINIO	TIPO DE CAMPO	INDICACION	VALIDACION
IdDisponibilidad	Clave del Turno	INTEGER	Numero	Entrada única y obligatoria
IdTipoTurno	Clave del Turno	INTEGER	Numero	Entrada obligatoria
IdAgente	Clave del Agente	INTEGER	Numero	Entrada obligatoria
IdSucursal	Clave de la Sucursal	INTEGER	Numero	Entrada obligatoria
IdCliente	Clave del Cliente que toma el turno	INTEGER	Número	Entrada obligatoria
IdAuto	Clave del Auto en caso	INTEGER	Número	Entrada opcional
FechaHoraTurno	Fecha y hora del Turno	DATETIME	Fecha	Entrada obligatoria

Agente

CAMPO	DOMINIO	TIPO DE CAMPO	INDICACION	VALIDACION
IdAgente	Clave del Agente	INTEGER	Numero	Entrada única y obligatoria
NombreAgente	Nombre del Agente	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
ApellidoAgente	Apellido del Agente	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
IdSucursal	Clave de la Sucursal	INTEGER	Numero	Entrada obligatoria

Cliente

CAMPO	DOMINIO	TIPO DE CAMPO	INDICACIÓN	VALIDACIÓN
IdCliente	Clave del Cliente	INTEGER	Numero	Entrada única y obligatoria
ApellidoCliente	Apellido del Cliente	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
NombreCliente	Nombre del Cliente	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria

DNI	Documento del Cliente	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
TelefonoCliente	Número de Teléfono del Cliente	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
Correo	Correo electrónico	VARCHAR (50)	Texto	-

TipoTurno

CAMPO	DOMINIO	TIPO DE CAMPO	INDICACIÓN	VALIDACIÓN
IdTipoTurno	Clave del tipo de turno	INTEGER	Número	Entrada única y obligatoria
TipoTurno	Nombre del tipo de turno	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
SubtipoTurno	Nombre del subtipo	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
DuracionTurno	Duración del turno en minutos	INTEGER	Número	Entrada obligatoria. El número debe ser 30 o 60.

Auto

CAMPO	DOMINIO	TIPO DE CAMPO	INDICACIÓN	VALIDACIÓN
IdAuto	Clave del Automóvil	INTEGER	Número	Entrada única y obligatoria
Marca	Marca del Automóvil	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
Modelo	Modelo del Automóvil	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
Km	Kilometraje del Automóvil	INTEGER	Número	Entrada obligatoria
Año	Año de fabricación del Automóvil	INTEGER	Número	Entrada obligatoria
IdSucursal	Clave de la sucursal a la cual pertenece el automóvil	INTEGER	Número	Entrada obligatoria

Sucursal

CAMPO	DOMINIO	TIPO DE CAMPO	INDICACIÓN	VALIDACIÓN
IdSucursal	Clave de la Sucursal	INTEGER	Número	Entrada única y obligatoria
NombreSucursal	Nombre de la Sucursal	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
Direccion	Dirección de la Sucursal	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
TelefonoSucursal	Teléfono de la Sucursal	VARCHAR (50)	Texto	-