



SNES XPERIENCE

MANUAL DO JOGADOR

Um console inteiro dentro do seu computador: TV de tubo, painel de
chaves e uma estante de cartuchos. Este manual ensina a montar tudo —
do primeiro clique ao primeiro **POWER**.

JOGADORES

1 a 2 (controles
USB/Bluetooth)

PLATAFORMAS

macOS · Windows · Linux

CLASSIFICAÇÃO

Nostalgia livre · 0 anos

01 ANTES DE LIGAR

O QUE É ISTO, AFINAL?

O **SNES Xperience** é um **emulador com jeitão de console**: um programa que faz seu computador rodar jogos de Super Nintendo — e se disfarça de console de verdade, com TV de tubo, chiado de estática e cartucho que entra no slot.

Ele foi desenhado para ser operado com **mouse e controle**, como um aparelho de verdade. O teclado só é convocado para duas coisas: **jogar** (se você não tiver controle) e **digitar** anotações e buscas.

✓ **TEM NA CAIXA**

- ✓ Um console completo na tela — nada para instalar além do app.
- ✓ A estante, os saves, o livro de anotações e as conquistas.
- ✓ Um botão secreto. (Todo console que se preza tem um.)

✗ **NÃO TEM NA CAIXA**

- ✗ **Os jogos.** O app não acompanha nenhuma ROM — cada um usa os cartuchos que já tem direito de usar.
- ✗ O “cérebro” que roda os jogos (o **núcleo snes9x**). Fica tranquilo: o app baixa sozinho na primeira ligação. Página 4 ensina.

VOCÊ VAI PRECISAR DE	DETALHES
Um computador	macOS, Windows ou Linux. Quanto mais novo, melhor o run-ahead (pág. 9).
Mouse ou controle	Controle USB ou Bluetooth de estilo moderno (Xbox/PS/Switch genérico). Até 2 jogadores.
Suas ROMs	Arquivos <code>.sfc</code> , <code>.smc</code> ou <code>.zip</code> dos jogos que você quer jogar.
Internet (só no começo)	Para o app baixar o núcleo e o catálogo de nomes. Depois disso, joga offline.

PALAVRA DE TÉCNICO

“ROM” é o nome chique do **cartucho de arquivo**: é o arquivo do jogo que vai dentro da pasta `roms/`, igual ao cartucho que entrava no slot. No manual usamos os dois nomes — cartucho e ROM — pelo mesmo motivo que o console usa: nostalgia.

02

INSTALAÇÃO

TRÊS SISTEMAS, TRÊS JEITOS FÁCEIS

O app mora na aba **Releases** do projeto no GitHub (github.com/ticianocorral/snes-xperience). Baixe o arquivo do seu sistema e siga o quadro abaixo. Não precisa instalar mais nada — o pacote já traz tudo consigo.

MACOS

01

Baixe o arquivo **.dmg** da aba Releases

02

Abra o DMG com dois cliques

03

Arraste o **SNES Xperience** para a pasta Aplicativos

04

Pronto. Abra pelos Aplicativos

WINDOWS

01

Baixe o **.zip** da aba Releases

02

Botão direito no arquivo e escolha **Extrair tudo**

03

Entre na pasta e dê dois cliques em **xperience.exe**

04

Dica: crie um atalho na área de trabalho

LINUX

01

Baixe o **.ApplImage** da aba Releases

02

Marque-o como executável (botão direito > Propriedades, ou `chmod +x`)

03

Dê dois cliques. Funciona sozinho

ONDE FICA O “CONSOLE”?

Na primeira execução, o app cria uma pasta só dele — o **lar do console**, onde vivem jogos, saves e configurações:

SISTEMA	PASTA CRIADA
macOS	Documentos/SNES Xperience
Windows	a mesma pasta do xperience.exe
Linux	~/.local/share/SNES Xperience

DICA DE OURO

Guarde o endereço dessa pasta de cor (ou nos favoritos do gerenciador de arquivos). É para lá que vão os jogos — e é dela que sai um **backup completo**: copiou a pasta, levou o console inteiro.

03

PRIMEIRA LIGAÇÃO

DOIS DOWNLOADS E VOCÊ ESTÁ NO AR

01

Abra o app

Ele cria as pastas sozinho e liga a TV: estática no ar, selo CH 3 no canto. Como em todo console novo, ainda não há cartucho.

02

Receba as boas-vindas

A TV mostra a tela “bem-vindo ao snes xperience”, com os dois downloads do lado. Ninguém precisa adivinhar nada.

03

Baixe o núcleo snes9x

É o “cérebro” que roda os jogos.

Obrigatório.

O app baixa e instala sozinho; o botão vira “instalado” em verde.

04

Baixe o nointro.dat (opcional)

Um catálogo que batiza os jogos com nome, ano e editora oficiais. Recomendado — deixa a estante bonita.

05

Clique em “continuar”

Fim do setup. Da próxima vez o app liga direto, sem cerimônia.



FIG. 1 — A TELA DE BOAS-VINDAS: OS DOIS DOWNLOADS LADO A LADO NA TV.

SEM INTERNET?

Dá para instalar depois: o download do núcleo também fica em **Configurações > sistema**. Ou coloque o arquivo do núcleo à mão na pasta **core/** — o app reconhece na hora.

O QUE É O “NÚCLEO”?

Pense nele como a **placa-mãe do console**: o pedaço de software que realmente “roda” o jogo. O SNES Xperience usa o snes9x, um emulador de SNES famoso e afinado. Você não precisa entender nada dele — só baixar uma vez.

E O CH 3?

É o canal 3 — o da TV ligada no videogame, nos anos 90. Quando o console está **desligado**, a TV mostra estática com esse selo. Detalhe proposital. Tem mais por vir.

04

INSIRA OS CARTUCHOS

COLOCANDO JOGOS NA ESTANTE

- 01

Abra a pasta do console

No macOS: Documentos/SNES Xperience. No Windows, a pasta do exe. No Linux, ~/.local/share/SNES Xperience.
- 02

Entre em **roms** /

É a “gaveta de cartuchos”. Pode criar subpastas para organizar (por ano, gênero...), o app acha tudo.
- 03

Copie suas **ROMs** para lá

Formatos: .sfc .smc .fig .swc .bine .zip (zipado funciona — não precisa descompactar).
- 04

Clique em “**atualizar**” na estante

Os jogos aparecem na hora, em ordem alfabética, prontos para jogar.




FIG. 2 — A ESTANTE: CAPAS, BUSCA, FAVORITOS E RECENTES.

NOME É TUDO

As artes e saves de um jogo são amarradas ao **nome do arquivo**. Se renomear a ROM depois, use o botão “**Renomear ROMs**” das Configurações — ele leva saves, notas e capas junto, nada se perde.

DEIXE BONITO (OPCIONAL)	PASTA
Capa na estante	assets/cover/
Logo no painel	assets/logo/
Cartucho no slot	assets/cartridge/
Contracapa do jogo	assets/backcover/
Manual em PDF	assets/manual/

Regra do nome: igual ao da ROM, sem a extensão.
Ex.: Super Mario World (USA).sfc > capa Super Mario World (USA).png

SEM CAPA NENHUMA? SEM PROBLEMA

Sem arte, a estante vira uma lista numerada estilo multicart — e joga igual. Capa, logo, cartucho e contracapa são enfeite: o console funciona 100% sem eles. Comece jogando; deixe bonito depois.

05

CONHEÇA SEU CONSOLE

ANATOMIA DO APARELHO




FIG. 3 – O APARELHO COMPLETO: TV DE TUBO À ESQUERDA, PAINEL DE COMANDO À DIREITA.

PEÇA	PARA QUE SERVE
TV de tubo	Onde o jogo aparece — com curvatura e filtro de TV antiga de fábrica.
POWER	Liga e desliga. Desligar não perde o lugar: religar retoma de onde parou.
RESET	Reinicia o jogo do zero. A chave volta sozinha, como no original.
EJETAR	Tira o cartucho e volta à tela inicial. Só funciona desligado — a trava é de propósito!
Slot do cartucho	O jogo escolhido entra aqui, com animação e clique de encaixe.

PEÇA	PARA QUE SERVE
Nomeplate	O “adesivo” do queixo: versão do app e do núcleo.
Setas verdes	Acendem quando há atualização do app ou do núcleo. Clique nelas (pág. 9).
Comandos	Lista no painel com Anotações, Conquistas, Cheats, Printscreen, Salvar e Carregar.
Sessão	Cronômetro que conta só o tempo com o console ligado.

SEM BARRA DE TÍTULO

O X fecha e o – minimiza ficam no canto da própria TV. O app abre em tela cheia; para sair dela, Configurações > vídeo.

06

COMO JOGAR

O RITUAL COMPLETO — DE PÉ, COMO MANDA A TRADIÇÃO

01

“Estante de games”

Na tela inicial, clique no botão do slot (ou aperte A no controle). A estante desliza para fora da TV.

02

Escolha o cartucho

Clique no jogo: o cartucho desce e assenta no slot. O console continua desligado — estática fraca na TV.

03

POWER!

A chave acende, a neve sobe, o selo CH 3 pisca... e o jogo toma a tela. Este é o bom momento.

04

Jogue

Mouse não — agora é controle (ou teclado, pág. 8). O cronômetro “sessão” só corre agora.

05

POWER de novo (pausa esperta)

Desligar congela o jogo na memória: religar retoma **exatamente** do mesmo ponto.

06

EJETAR (desligado!)

O cartucho sobe, a estática volta e você está na tela inicial, pronto para o próximo jogo.

SEU PROGRESSO ESTÁ SEGURO

1. Save do jogo (automático). O app grava a memória do cartucho a cada ~10 segundos e ao desligar/ejetar/fechar. Use o “Salvar” de dentro do jogo, como sempre.

2. Save states (a foto do instante). No painel, “Salvar” e “Carregar” abrem 10 slots por jogo. Congele no meio do pulo, se quiser.

Os arquivos ficam em saves / — e no backup da pasta vão junto.

ATENÇÃO, JOGADOR ANSIOSO


Ejetar com o console ligado não faz nada — a trava é proposital, para ninguém perder progresso no calor da partida. Desligue (POWER) e eijeje em seguida.

FECHOU O APP SEM QUERER?

Tranquilo: o save automático do jogo já foi para o disco. A única coisa perdida é o “retomar de onde parou” — que vale enquanto o app está aberto.

07 CONTROLES

CONTROLE OU TECLADO – NOS MENUS, MOUSE TAMBÉM



O controle no estilo moderno: DIRECIONAL, L/R, SELECT/START E OS QUATRO BOTÕES.

BOTÃO DO CONTROLE	FAZ NO SNES
Sul (de baixo)	B
Leste (da direita)	A
Oeste / Norte	Y / X
L1·R1 (ombros)	L / R
Start / Select	Start / Select

Sem controle? O **teclado** joga na porta 1 (e alimenta o código Konami... pág. 9):

TECLA	BOTÃO DO SNES
← ↑ ↓ →	Direcional
Z	B
X	A
A	Y
S	X
Q / W	L / R
Enter	Start
Shift direito	Select

NOS MENUS

A confirma · B volta · direcionais navegam · L/R passam página.

No teclado, as setas navegam e o mouse faz o resto — exceto digitar buscas e anotações, aí sim ele entra em cena.

BOTÃO TROUXE

Remapeie tudo em **Configurações > controles**: clique na linha e aperte a tecla/botão que quiser. Os botões do console (Power, Eject...) não mudam — são do hardware.

OS RECURSOS DO CONSOLE

ANOTAÇÕES, PRINTS, CHEATS, CONQUISTAS E UM SEGREDO

LIVRO DE ANOTAÇÕES

O comando “**Anotações**” pausa o jogo e abre um livro de duas páginas: **15 slots de texto** (dicas, senhas de fase) e **15 slots de prints** da tela. O que você **fixar** aparece no painel enquanto joga.

Capturar um print: **Printscreen** nos comandos, escolha o slot, dê um nome (opcional) e pronto.

CHEATS

Se o jogo tem códigos conhecidos, o comando “**Cheats**” abre a lista pronta: clique para ligar/desligar na hora. Use a busca e os filtros Todos/Ligados/Desligados. Nada para baixar — o banco já vem no app.

CONQUISTAS (RETROACHIEVEMENTS)

Crie uma conta grátis em retroachievements.org, logue em **Configurações > conquistas** e jogue: ao desbloquear, o aviso desliza no queixo da TV com badge e pontos.

Hardcore (padrão) = valendo: sem cheats nem save states. **Softcore** = modo relaxado. Escolha na mesma tela.



FIG. 4 — “CONQUISTA DESBLOQUEADA”: BADGE, NOME E PONTOS NO QUEIXO DA TV.

SETAS VERDES = UPDATE

Na tela inicial, setas verdes no nameplate avisam de atualização do **app** e do **núcleo**. Clique, leia as novidades, confirme — o app baixa, instala e pede para reiniciar. Sem janela no meio do jogo, nunca.

CÓDIGO SECRETO DETECTADO

Na **tela inicial**, digite com o teclado (ou o direcional do controle):

↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A

Um botão “**Dev**” aparece — com um jogo de exemplo, para testar o console numa instalação recém-nascida. Vale só até fechar o app. Conte para todo mundo, estamos orgulhosos.

09

PROBLEMAS & SOLUÇÕES

QUANDO A TV RESMUNGA

A TV DIZ / ACONTECE	O QUE FAZER
“Para jogar é necessário baixar o núcleo snes9x”	Clique no botão de baixar na tela inicial (ou Configurações > sistema).
“nenhuma rom encontrada”	A pasta <code>roms/</code> está vazia — copie suas ROMs para lá e clique em “atualizar” na estante.
“MODO HARDCORE — savestates/cheats bloqueados”	Você está jogando valendo. Para usar cheats e save states: Configurações > conquistas > desligar modo hardcore.
“Conquistas (versão sem suporte)”	Esse jogo não tem conquistas aceitas no serviço. O resto continua funcionando.
EJETAR não faz nada	O console está ligado. Desligue com POWER — a trava é proposital.
Jogo sem capa na estante	O arquivo de arte precisa ter o mesmo nome da ROM (sem extensão) e estar na pasta certa de <code>assets/</code> .
Atualizou, mas o app não mudou	Feche e abra: o pacote pendente é aplicado na abertura.
Jogo instável / “pesado”	Configurações > jogo > Run-ahead: reduza para 1 ou 0.

RESET DE FABRICA (PARCIAL)

Com o app fechado, dá para “zerar” partes sem perder o resto: apague `config/xperience.cfg` para voltar às preferências de fábrica; apague `saves/Nome do Jogo/` para recomençar aquele jogo do zero.

MUDOU DE COMPUTADOR?

Copie a pasta inteira do console (jogos incluídos) para o mesmo lugar no outro computador. Saves, notas, artes e preferências viajam juntos.

OBRIGADO
POR JOGAR!

SNES Xperience · projeto pessoal, sem fins comerciais.
Nenhum jogo ou núcleo é distribuído junto — cada jogador usa os seus.

