

*Mise en place
d'un serveur de
messagerie*



Créer un serveur et lui ajouter le rôle DNS

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-MSS

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DNS
Confirmation
Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles	Description
☐ Accès à distance	
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	
☐ Contrôleur de réseau	
☐ Hyper-V	
☐ Serveur de télécopie	
☐ Serveur DHCP	
☒ Serveur DNS	Le serveur DNS (Domain Name System) permet la résolution de noms sur les réseaux TCP/IP. Le serveur DNS est plus facile à gérer lorsqu'il est installé sur le même serveur que les services de domaine Active Directory. Si vous sélectionnez le rôle Services de domaine Active Directory, vous pouvez installer et configurer le serveur DNS et les services de domaine Active Directory pour les faire fonctionner conjointement.
☐ Serveur Web (IIS)	
☐ Service Guardian hôte	
☐ Services AD DS	
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)	
☐ Services Bureau à distance	
☐ Services d'activation en volume	
☐ Services d'impression et de numérisation de documents	
☐ Services de certificats Active Directory	
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	
☐ Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installés)	
☐ Services de stratégie et d'accès réseau	

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Allé dans le gestionnaire de domaine

Clique droit sur Zone de recherche direct » nouvelle zone

Assistant Nouvelle zone


Nom de la zone
Quel est le nom de la nouvelle zone ?

Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.

Nom de la zone :

< Précédent Suivant > Annuler

Suivant et terminer




Cliquez sur Nouvel hôte (A ou AAAA)...

Ajouter l'IP du serveur


Installer MailEnable (standard édition pour la gratuité)

Faire l'installation



Entrez votre nom de domaine dans le Post Office Name

Lancez MailEnable et créez une nouvelle MailBox



Créez vos mail box (ici on en a créé deux pour faire les test d'envoi)

other	-	-	Enabled	Unlimited
Postmaster	0	0	Enabled	Unlimited
test	-	-	Enabled	Unlimited

Installer Mailbird pour le test d'envoi de mail

Enregistrez un des comptes créé et configurez la boîte mail manuellement et faite retester

Éditer les paramètres

Authentification Nom d'utilisateur et mot de passe 

The type of authentication to use. OAuth 2.0 is only supported by certain providers.

Serveur entrant

Type de serveur : IMAP 

Nom du serveur : 172.16.219.144 Port : 143

Chiffrement : Non chiffré 

Nom d'utilisateur : test@mondomaine.com

Mot de passe : ●●●●●●

Connexions :  1 5

Serveur sortant

Serveur SMTP : 172.16.219.144 Port : 25

Chiffrement : Non chiffré 

☐ Nécessite une authentification

• • • • •

Retour

Continuer

Même configuration pour la deuxième boîte mail pour faire le test d'envoi/reception

Faire les tests des deux adresses sur les deux adresses

Boîte de réception

MA

MailEnable Administrator 10:04
New E-Mail Account Notification

Your trial expires in 3 days

De **test** <test@mondomaine.com>

À **test** **other@mondomaine.com**

Cc Bcc

test

test


Arial 10 B I U         FRA

Envoyer



Sauvegardé





Mail reçu sur les deux adresses des deux adresses

Serveur de messagerie créé !!!!!!! Félicitation