

在聚會時播放影音資料

目錄

序言	1-2
設置 Windows	3-6
設置 JW Library	7-10
下載視頻	11-13
下載音頻	14-17
下載音頻版詩歌	18-20
下載視頻版詩歌	21-23
播放音頻	24-27
顯示圖片	28-30
播放視頻	31-32
改變聚會語言	33
使用從 JW HUB 下載的多媒體播放列表	34-40
聚會前後播放音樂	41-42
使用播放列表功能	43-51
播放視頻的快速鍵	52
附錄	
A 聚會檢查清單	

序言

1. 這個文件說明怎樣在一般語言聚會時播放影音資料。(關於在手語會眾播放影音資料的指示，請參看《使用 JW Library Sign Language 播放影音資料》[S-127]。)**JW Library 是用來播放視頻和圖片**。以下指示是針對運行 Windows 10 或 11 的電腦。iOS 和 Android 版本的功能也類似。
2. 安裝一台新電腦或重新設置 (設定) 電腦時，請參考 3-10 和 18-23 段的指示。33-51 段說明操作人員在聚會前後要做的工作。24-32 和 52 段解釋怎樣在聚會期間執行一般的工作。可以把附錄 A 的核對清單印出來並張貼在聚會影音控制台。請把《在聚會時播放影音資料》(S-144) 提供給在聚會裡操作影音系統的人。


設置 WINDOWS

3. 向現場聽眾播放影音資料時，請將聽眾面前的屏幕（螢幕）設置為連接到電腦的第二個顯示器。如果聽眾**只有**通過視頻會議系統連線參加，就可以只使用一個顯示器。


(1) 如果使用第二個顯示器，請按照 [4-6 段](#) 的指示進行操作。

(2) 如果只使用一個顯示器，請按照 [7-10 段](#) 的指示進行操作。

4. 確認電腦主機和影像設備已經正確連接。



5. 在 Windows 的顯示器設置裡，將電腦顯示器設為「擴展（延伸）這些顯示器」，並勾選「設為（使其成為）主顯示器」。




6. 在 Windows 個性化設置中，將桌面背景設置為黑色。這樣的話，就算在聚會期間短暫地出現桌面，也可以避免使聽眾分心。向聽眾顯示的屏幕上，請勿放置任何桌面圖標。

設置 JW LIBRARY

7. 在 JW Library 的首頁，選擇「設置」圖標。



8. 在「設置」視窗，將「在另一個屏幕上播放影片」選為「開（開啟）」。




- (1) 如果使用第二個顯示器，聽眾面前的顯示器就會顯示從 JW Library 輸出的視頻。
- (2) 如果只使用一個顯示器，就會出現一個視窗，JW Library 的視頻會從這個視窗輸出。
通過視頻會議系統分享多媒體畫面時，請選擇分享這個輸出視窗。




注意：如果用來顯示視頻和圖片的第二個視窗關閉了，到設置裡把「在另一個屏幕上播放影片」選為「關（關閉）」，再選為「開」，就可以重新打開這個視窗。

9. 確認「全年經文語言」設置為「與『聚會』標籤的語言相同」。要變更全年經文的語言，請在「聚會」標籤裡更改語言。（參看 [33 段](#)）



10. 確認在「播放列表」之下的「選擇播放模式」和「預設結束操作」是否正確。在大多數情況下，把「選擇播放模式」設定為「播放」，並把「預設結束操作」設定為「停止」，就可以了。對於某些視頻系統，操作員可能會將兩個都設定為「暫停」。參看 [48-49 段](#) 就能更了解播放模式和結束操作。



下載視頻

11. 在 JW Library 裡，可以選擇有播放圖標的縮略圖或鏈結（連結），來播放視頻。




12. 如果選擇未下載的視頻，就會從網絡線上播放。要在聚會前預先下載視頻，就可以從本機直接播放。這樣做可以避免在聚會時由於網絡連線的問題而影響視頻播放。要查看下載視

頻的選單，選擇右上角的「顯示多媒體資料」圖標。這個圖標會出現在「聚會」標籤、出版物的每一章或多媒體播放列表。



注意：如果在「聚會」標籤裡選擇「顯示多媒體資料」看不到視頻或圖片，就先要確認是否已下載聚會需要的所有出版物。


13. 未下載的視頻會出現一個雲朵圖標，選擇「雲朵」圖標，然後選擇一個分辨率（解析度）下載視頻。選擇最高分辨率（一般為 720p）就可以有最好的圖像品質。如果聽眾都是通過視頻會議系統遠程連結的，選擇 480p 的視頻就可以減少傳輸視頻所需的電腦處理能力，並且不會明顯降低遠程與會者看到的圖像品質。



下載音頻

14. 在某些符合組織指引的情況下，長老可能會決定在聚會期間播放聖經或其他出版物的音頻（音訊）。

15. 要下載所有聖經的音頻，可以選擇「聖經」標籤，然後選擇右上角的「下載多媒體資料」圖標。選擇「檢查」，顯示有什麼音頻可供下載。



16. 選擇音頻圖標下的「全部下載」。



17. 要下載某一章的出版物或文章的音頻，請選擇「音頻」圖標，然後選擇「下載音頻（音訊）」。



下載音頻版詩歌

18. 在聚會前後可以播放「向耶和華高聲歡唱」的音頻版詩歌，同時在聽眾前的屏幕顯示全年經文。要下載詩歌，選擇「多媒體圖書館」圖標，然後選擇「音樂與錄音」。



19. 選擇「高聲歡唱——聚會版」。



20. 未下載的詩歌會有雲朵圖標。選擇「雲朵」圖標下載詩歌。




下載視頻版詩歌

21. 播放視頻版的詩歌可以在屏幕上顯示歌詞。選擇「聚會」標籤，然後選擇「傳道與生活聚會」或「守望台研究班」。下載需要的出版物。選擇「顯示影音文件」。



22. 選擇「更多歌曲」。



23. 尚未下載的視頻旁邊會顯示「雲朵」圖標。(決定要下載哪一個分辨率的影片，參看 [13 段](#)。)




播放音頻


24. 要從開頭播放整章聖經或出版物文章，選擇「音頻」圖標，然後選擇「播放音頻」。




25. 要從某一節開始播放聖經章節，選擇節數，然後選擇「播放」圖標。



26. 要從某一段開始播放文章，標示段落裡的一些文字，然後選擇「播放」圖標。



27. 使用視窗底部的控制欄暫停播放音頻，或關閉音頻播放器。選擇文章的題目，顯示更多播放器的選項。



顯示圖片

28. 要顯示出版物或播放列表裡的圖片，請選擇圖片。（參看 [43-51](#) 段就能了解播放列表的功能。）



29. 選擇「關閉」圖標就可以停止顯示圖片。**注意：**由於圖片的「關閉」圖標很接近 JW Library 的「關閉」圖標，請小心不要按錯。



30. 在某些情況下，出版物裡可能包含同一張圖片的不同版本。請選擇向聽眾播放最佳顯示效果的版本。




播放視頻

31. 選擇要播放的視頻。



32. 視頻會在 JW Library 的界面開始播放。如果你開啟了「在另一個屏幕上播放影片」的選項（參看第 8 段），視頻也會在聽眾前的屏幕上播放。可以使用視窗底部的控制欄暫停播放視頻。選擇「關閉」圖標停止播放視頻並返回先前的畫面。注意：由於視頻的「關閉」圖標很接近 JW Library 的「關閉」圖標，請小心不要按錯。



改變聚會語言

33. 選擇「聚會」圖標。選擇「語言」，選擇想要的語言。




使用從 JW HUB 下載的多媒體播放列表


34. 可以從 JW Hub 下載一些多媒體播放列表，並用 JW Library 開啟。一個例子是「公眾演講多媒體播放列表」（S-34mp），這是一個播放列表的集合，包含公眾演講大綱裡用到的圖片或視頻。請按照以下指示設置從 JW Hub 下載的多媒體播放列表，以便在聚會期間播放多媒體資料。（參看 [43-51 段](#) 了解如何使用播放列表功能裡的個人播放列表。）

35. 在 JW Library 中開啟播放列表。（在 Windows 的文件資源管理器中，雙擊多媒體播放列表的 JWPUB 文件，選擇用 JW Library 打開。播放列表就會在 JW Library 中打開，並保存在「多媒體圖書館 > 出版物 > 演講大綱」。）圖片已內建在播放列表裡，不需要另外下載。你可以通過選擇視頻縮略圖或超鏈結下載視頻，或從「顯示多媒體資料」裡下載。（請參看 [11-13 段](#)）


36. 其他視頻必須導入 JW Library。例如，分區監督的演講或某些訓練班裡會使用一些視頻。如果必須導入視頻，嘗試下載視頻時，就會出現以下信息：「該文件（檔案）目前無法使用。請稍後再試，或從您的設備導入檔案。」要導入視頻，請選擇「導入文件（匯入檔案）」，然後選擇文件。




37. 文件導入成功後會出現一個確認信息。




注意：導入的文件名稱的第一部分，必須與多媒體播放列表中縮略圖旁邊顯示的名稱一致。



38. 在 Windows 中，你可以一次導入多個文件。如果你要為訓練班課程或其他聚會設置一個包含多個視頻的播放列表，這個功能就很有用。選擇「首頁」標籤。將視頻從 Windows 文件資源管理器拖到 JW Library。



39. 查看對話框，並確認沒有錯誤。



40. 一次導入多個視頻後，打開播放列表測試每個視頻。

聚會前後播放音樂

41. 在聚會前後播放「高聲歡唱——聚會版」王國詩歌時，請使用純音頻版的詩歌，讓全年經文顯示在屏幕上。選擇「多媒體圖書館」標籤，選擇「音樂與錄音」，然後選擇「高聲歡唱——聚會版」。



42. 選擇「隨機播放」。




使用播放列表功能

43. 可以使用 JW Library 裡的播放列表功能來播放，不是包含在出版物裡的或來自其他來源的圖片和視頻。例如，一位弟兄要在公眾演講時播放自己準備的圖片，或要播放那些從 JW Hub「文件」的「影音資料」欄裡下載的視頻。在聚會開始前就要設置好播放列表。


44. 選擇「個人研讀」圖標，然後選擇「播放列表」，導入或新增播放列表。




45. 選擇右上角的「+」。要導入其他人建立的個人播放列表，選擇「導入 (匯入) 播放列表」，然後跳到 48 段。要建立一個新的播放列表，選擇「建立播放列表」。



46. 輸入新播放列表的名稱，例如「公眾演講」，然後選擇「建立」。




47. 選擇並開啟剛建立的播放列表。在文件資源管理器把需要的文件拖放到 JW Library 的播放列表視窗。最好把所有文件放在同一個文件夾裡。



48. 播放列表會列出所有文件。選擇列表中的其中一項並播放。播放模式會根據設置中的「選擇播放模式」。(參看 7-10 段)


- (1) 播放：如果「選擇播放模式」設定為「播放」，視頻就會馬上開始播放。
- (2) 暫停：如果「選擇播放模式」設定為「暫停」，視頻的第一格就會顯示。使用播放按鈕或空白鍵開始播放視頻。



49. 播放列表裡的项目播放完畢時，會執行在「設置」裡的「預設結束操作」。(參看 7-10 段) 可以為播放列表裡的每一個項目設定不同的結束操作。點擊項目左下角的文字來作出選擇。可以選擇以下的結束操作：


- (1) 繼續：自動播放列表裡的下一個視頻或圖片。使用這個結束操作自動播放一連串的项目。如果這個項目是圖片，在播放 4 秒後會自動播放下一個項目。
- (2) 停止：結束播放該項目並返回播放列表。
- (3) 暫停：在視頻的最後一個畫面暫停，或固定顯示圖片。在大多數情況下，這個結束操作適用於播放圖片。

(4) 重複播放：重複播放視頻。



50. 請在聚會前檢查播放列表，確保能正確地播放。檢查每個項目的結束操作，有需要時作出調整。

51. 播放列表項目的結束操作會影響「全部播放」和「隨機播放」功能。使用以上兩個功能時，播放列表上的所有項目都應該使用「繼續」作為結束操作。選擇「全部播放」就會順序播放列表上的所有項目。選擇「隨機播放」就會隨機播放列表上的項目。



播放視頻的快速鍵

52. 在 Windows 中播放視頻可使用以下快速鍵：

操作	快速鍵
播放或暫停	空白鍵
提高播放速度	Ctrl+向上鍵
降低播放速度	Ctrl+向下鍵
快退 5 秒	向左鍵
向前 15 秒	向右鍵
退出	Esc

上一個播放清單項目	Page Up 或 Ctrl+向左鍵
下一個播放清單項目	Page Down 或 Ctrl+向右鍵

附錄 A 聚會檢查清單

- ☐ 在 JW Library 下載《傳道與生活聚會手冊》或《守望台》文章中需要在聚會裡播放的所有多媒體文件。
- ☐ 確認已下載公眾演講的講者選擇的歌曲。
- ☐ 如果多媒體列表是從 JW Hub 下載，開啟多媒體播放列表，下載或導入列表裡的所有視頻。
- ☐ 如果使用個人播放列表，建立或導入播放列表，並確認所有視頻都已下載。
- ☐ 嘗試播放在聚會中使用的每個圖片和視頻（在出版物或播放列表中），確保每個下載的項目都可以正常播放。
- ☐ 跟每位講者確定在什麼時候播放圖片和視頻。