NSI – Architecture 2 - La puissance des machines

FLOPS (en anglais : floating-point operations per second): C'est une unité de mesure de la rapidité de calcul d'un système informatique et donc d'une partie de sa performance.

FLOP = nombre d'opérations en virgule flottante par seconde

Les supercalculateurs (wikipedia.org)


La rapidité de calcul obtenue varie beaucoup en fonction de la taille des instructions.

- En **1964**, la barre du mégaFLOPS (10⁶ FLOPS) a été franchie par le superordinateur américain Control Data 6600.
- En **1984**, la barre du gigaFLOPS (10⁹ FLOPS) a été franchie par le superordinateur soviétique M-13.
- En **1997**, la barre du téraFLOPS (10¹² FLOPS) a été franchie par le superordinateur américain ASCI Red.
- En **2008**, la barre du pétaFLOPS (10¹⁵ FLOPS) a été franchie par le superordinateur américain Roadrunner.
- En **2022**, la barre de l'exaFLOPS (10¹⁸ FLOPS) a été franchie par le superordinateur américain Frontier.

En **2013**, un ordinateur personnel peut développer une puissance d'environ 200 gigaFLOPS avec un microprocesseur comme l'Intel Core i7-3770, de puissance comparable aux superordinateurs de 1995, et 5621 gigaFLOPS avec un processeur graphique comme le Nvidia GTX 690, soit une puissance comparable aux superordinateurs de 2001.

Unité de performance des processeurs

| Nom | FLOPS |
|-------------|------------------|
| yotta FLOPS | 10 ²⁴ |
| zetta FLOPS | 10 ²¹ |
| exa FLOPS | 10 ¹⁸ |
| péta FLOPS | 10 ¹⁵ |
| téra FLOPS | 10 ¹² |
| giga FLOPS | |
| méga FLOPS | |
| kilo FLOPS | |




NSI - Architecture 2 - EXERCICES

Exercice 1: Loi de Moore

- 1. Enoncer la loi de Moore
- 2. A partir du document suivant, montrer que la performance des machines a suivi la diminution de la taille des transistors, puis a commencé à stagner.
- 3. A partir de quelle date a-t-on choisi d'implémenter plusieurs cœurs sur un même processeur?


50 Years of Microprocessor Trend Data



Original data up to the year 2010 collected and plotted by M. Horowitz, F. Labonte, O. Shacham, K. Olukotun, L. Hammond, and C. Batten New plot and data collected for 2010-2021 by K. Rupp

Exercice 2: CPU <-> RAM

1. Quels sont les différents BUS présents sur une carte mère. Dessinez-les sur le schéma suivant.



- 2. Quels sont les BUS qui relient le processeur à la RAM?
- 3. Une lecture de la RAM est initiée par le CPU. Celle-ci s'effectue en 2 temps. Expliquez quels sont ces 2 temps.
- 4. Le processeur a besoin de charger une valeur à l'adresse **ef19** de la mémoire RAM.
 - a. Quels bus sont sollicités, et pour quel usage?
 - b. Combien d'adresses différentes sont gérées par le bus d'adresse ?
 - c. Le bus d'adresse, combien de bits va-t-il gérer ?
 - d. Quelle est l'adresse, exprimée en numération décimale ?
- 5. Le processeur ATMEL AVR est un processeur 8 bits, souvent utilisé dans les cartes Arduino. Il a une horloge de 20 MHz et toutes les opérations (nombres flottants) s'exécutent en 1 cycle d'horloge. Quelle est sa vitesse de calcul, exprimée en FLOPS?

Exercice 3: binaire et hexadecimal

- 1. Convertir en binaire les nombres 65, 129, 257
- 2. Convertir en binaire les nombres 63, 127, 255. Quelle remarque faite-vous ?
- 3. Le nombre de lignes d'un fichier de l'ancienne version d'un tableur très connu était limité à 65535. Combien de bits étaient nécessaires pour stocker le numero de ligne ? Et combien d'octets ?
- 4. En remarquant que 96 est egal à 64 + 32, Convertir 96 en binaire.
- 5. Poser l'addition binaire 1010 1111 + 1111 0101 (resultat sur 9 bits)

```
1010 1111
+ 1111 0110
-----
```

- 6. Utiliser la division euclidienne pour convertir 31 en binaire
- 7. Deux entiers positifs ont pour écriture en base hexadecimale A8 et 94. Quelle est la valeur en base 10 pour chacun de ces nombres ?
- 8. Convertir en hexadecimal les nombres 65, 129, 257, 63, 127, 255
- 9. Convertir en octets (ou en multiple d'octets), 1024 Mb (mega bits)