読書リーダー 基本の使い方

この説明書の文章は、すべて AI が作成しました。

リンクについて

Windows 版 Word では、設定を変えなくても Ctrl キーを押しながらリンクをクリックすると開けます。目次の項目も同じ方法で移動できます。

クリックだけで開きたい場合は、ご自分の Word の「ファイル」→「オプション」→「詳細設定」で「Ctrl キーを押しながらクリックしてハイパーリンクを表示する」をオフにしてください。この設定は、その方の Word 全体に適用されます。

目次

項目を選ぶと、その説明へ移動できます。ページ番号はこの版のものです。

1 最初にすること.....2

2 できること.....2

3 自分で設定する項目.....4

4 保存とバックアップ.....4

5 フォントと素材.....6

6 音声と端末ごとの違い.....6

7 更新内容を確認する.....6

読みやすくするには

Word で横に 2 枚並ぶときは、「表示」で「縦」を選び、「1 ページ」に切り替えてください。表示はお使いのアプリの設定が優先されることがあります。

読書リーダー 基本の使い方

作品を本棚に登録し、読む・本文を編集する・メモを残すためのブラウザアプリです。まずは下のリンクを開くだけで使えます。読む・編集するだけなら、GitHub や Google Cloud の設定は必要ありません。

アプリを開く

このアプリは作者が自分用に作っている、開発途中のアプリです。機能は予告なく追加・変更・削除される場合があります。大切な本文は、必ず別の場所にも保存してください。

1 最初にすること

1. アプリを開き、本棚の「＋」から「新しい作品の登録」を開きます。
2. 作品タイトルを入力します。必要に応じて作者名・表紙・分類なども設定します。作品のタイプは、単話・ebook・両方など、登録したい形に合わせて選びます。
3. 登録した作品を開き、上の「＋ 追加」から話・巻・章を追加します。本文の貼り付けやファイルの追加も、このメニューから行えます。
4. 話の本文を入れ、読む画面で表示を確認します。文字サイズや行間、スクロールとページ表示は読みやすいものを選んでください。
5. 次に開いたときは、保存された読書位置から再開できます。
6. まとまった作業のあとに、設定の「作品・Wiki・設定を JSON で書き出し保存」でバックアップを取ります。

2 できること

本棚と作品の管理

- 表紙・作者・レーベル・分類・タグ・状態・評価を登録できます。
- 本棚の検索では、言葉・作者・レーベル・年・評価・状態で絞り込めます。
- 作品内では、本文・コメント・ウィキ・ノートを検索できます。

読む

- 縦スクロールとページめくりを切り替えられます。パソコンでは見開きも使えます。
- 文字サイズは 8〜28px、行間は 1.0〜3.0 で調整できます。紙の見た目は生成り・白紙・夜間灯から選べます。
- ルビ、読書位置の保存、コメント、読書ノートを使えます。
- 名前などの一括置換では、元の本文を変えずに、表示と読み上げだけを好みの名前に変更できます。
- ブラウザの読み上げで音読できます。パソコンでは VOICEVOX と連携する機能もあります。

本文の編集と演出

- 本文の編集、ルビ、画像からの文字起こし（OCR）、「本文を整える」を使えます。OCR の結果は誤認識がないか確認してください。
- システム画面・ステータス・クエスト・掲示板・通話・1 行の通知などの枠を付けられます。
- 一部だけの縦書き、ななめ、反転、回転など、文字の向きを変えられます。
- 本文に印を入れると、着信・バイブ・怒鳴り・ノイズ・鼓動などの演出を付けられます。
- 音と振動は、設定の「音を出す」「振動する」をオンにした場合に使います。端末やブラウザによって対応が異なります。

特殊演出の説明書を読む

ウィキとメモ

- カテゴリごとに項目を整理し、ステータス・所持品・スキル・関係などを記録できます。
- 本文中のウィキに登録した言葉を押すと、カードを表示できます。読んだ話までの情報を表示し、先の設定は伏せます。

その他

- 自分のフォントの追加、Google Drive 同期、ホーム画面への追加に対応しています。
- Google ドキュメントへの書き出しは本文のみです。演出は含まれません。

3 自分で設定する項目

読むだけなら追加設定は不要

公開中のアプリを開いて使えます。GitHub の Fork や Google Cloud の設定は、全員が行うものではありません。

スマホでアプリのように開く

設定の「ホーム画面に追加する」を使います。Android の Chrome ではメニューの「アプリをインストール」、iPhone では共有メニューの「ホーム画面に追加」も使えます。アプリストアから入れる方式ではありません。

別の端末と同期する場合

Google Drive 同期を使う人だけ、自分用の Google Cloud 設定と OAuth クライアント ID を作成します。作者の ID は設定されていません。作った ID はアプリの設定に貼り付けます。別の端末やブラウザでは、同じ ID をもう一度入力し、同じ Google アカウントで接続します。

Google Drive のかんたん設定

画像つきの詳しい設定

自分の URL で公開する場合

配布リポジトリを Fork し、自分のリポジトリの「Settings」→「Pages」で、ブランチを main、フォルダを / (root) にして公開します。この配布版では、ルートにある index.html が入口です。Drive 同期を使う場合は、自分の URL の生成元を OAuth に登録します。詳しくは Drive の設定説明書を参照してください。

4 保存とバックアップ

作品は、利用中のブラウザの IndexedDB に保存されます。以前の localStorage の約 5MB を前提とした保存ではなくなりましたが、容量は無制限ではありません。保存できる量は、端末の空き容量やブラウザによって異なります。

移行後に初めて開くと、以前の localStorage のデータを IndexedDB にコピーします。古いデータは自動では削除しません。IndexedDB が使えない場合は、以前の保存場所で動きます。移行前にも JSON のバックアップを取っておくと安心です。

ブラウザの保存データを消すと、作品も消えるおそれがあります。ブラウザやサイトの URL を変えると保存場所も変わり、前の作品が見えなくなる場合があります。端末の故障や買い替えに備え、JSON のバックアップを別の場所に保管してください。

バックアップと復元

1. 設定の「アプリ全体設定・バックアップ」を開きます。
2. 「作品・Wiki・設定を JSON で書き出し保存」を押し、ファイルを保存します。
3. 復元する場合は、同じ画面の「JSON ファイルから復元」で保存済みのファイルを選びます。復元前にも現在のデータを書き出しておくと安心です。

JSON には作品・Wiki・魚が拾った言葉・リーダー設定・本棚の並び順などが入ります。追加したフォント、Google のログイン情報、クライアント ID は含まれません。別の端末ではフォントの追加や Drive の接続設定をやり直してください。作品だけの旧形式の JSON も復元できます。

Google Drive 同期

Drive 接続時は、Drive 上のデータと端末の写しを同期します。別端末の更新を取り込み、両方で変更した場合は新しいものを使い、もう一方を Drive に控えとして残す仕組みです。同期はバックアップの代わりと考えず、JSON の控えも保管してください。

自動同期は初期状態ではオフです。本棚の雲ボタン、または設定の「いま同期する（上げる・取ってくる）」から手動同期できます。自動にしたい場合だけ、Google Drive 欄の「自動で同期する」をオンにしてください。

Drive に作られるフォルダの初期名は「読書リーダー(仮)」です。フォルダは名前以外の識別情報で見つけるため、Drive 側で名前を変えても同期できます。作品本文も Drive に保存されるので、接続先のアカウントを確認してください。

要求する権限は drive.file です。アプリで作成したファイルなど、アプリに許可された個別ファイルを扱います。Drive 全体へのアクセスを求める設定ではありません。

5 フォントと素材

この配布版にはフォントファイルを同梱していません。フォントを追加しない場合は、端末にもともとある明朝体・ゴシック体が使われます。追加するときは、アプリの「フォントを追加」から読み込みます。追加したフォントは利用中の端末・アプリ側に保存されます。

フォントや画像の利用条件は、それぞれの配布元で確認してください。個人利用・再配布・アプリへの組み込み・商用利用で条件が異なる場合があります。自分の配布版を公開する場合は、同梱する fx/a/ の画像も利用してよいものか確認します。fx/ は演出の部品です。

素材やフォントの作者・利用条件は licenses.html に記載できます。記入例はファイル内のコメントにあります。元の配布版ではライセンスページは空欄です。

6 音声と端末ごとの違い

VOICEVOX の「ずんだもん」を使う場合は、パソコンで VOICEVOX を起動します。原説明書ではスマホでの利用は対象外です。利用条件を確認し、必要な「VOICEVOX:ずんだもん」のクレジットを表示してください。

振動は対応する端末とブラウザでのみ動きます。原説明書では iPhone の Safari の振動は非対応とされています。

画面の一部はインターネット上の部品を読み込みます。初回はオンラインで開いてください。ホーム画面に追加して一度読み込んだ後も、キャッシュの状態によってはネット接続が必要になることがあります。Drive 同期にも通信が必要です。

作者の動作確認環境はパソコンと Android の Chrome です。iPhone の Safari はホーム画面に追加して使えますが、すべての動きが確認済みではありません。新しいブラウザで使用してください。

7 更新内容を確認する

アプリ内の設定にある「更新履歴」を確認してください。現在の配布版と説明書に違いがある場合は、実際の画面の表示も確認してください。

配布ページを開く