

Sort 탭에서는 COLTEXT를 변경할 수 없습니다. 필드 삭제도 할 수 없습니다.

POS필드는 SPOS로 변경해 주세요. ENABLE 체크가 되어 있을 경우에만 SPOS필드의 값을 수정할 수 있습니다. ENABLE이 체크 되어 있을 경우 SPOS필드는 필수 값입니다. 비어 있을 경우 에러메시지를 출력해 주세요.


'UP' 'DOWN', 필드를 추가해 주세요. 해당 값은 'space, 'X"이니 두 필드 모두 체크박스로 설정해 주세요. 두 필드 모두 체크는 불가합니다. UP 필드는 체크할 경우, DOWN필드는 체크가 되어 있을 경우, 체크를 풀어 주세요. 그 반대인 경우에도 동일하게 처리해 주세요. 두 필드 모두 ENABLE이 체크 되어 있을 경우에만 변경이 가능하도록 처리해 주세요.



Toolbar 화면에 Variant 기능을 추가하려고 합니다. Variant 기능이란 Custom Toolbar를 미지 정리해 두고 해당 값을 저장하여 개별 Variant ID로 미리 저장해 두고 사용자들이 해당 Variant ID로 선택했을 때, 미리 정의한 Toolbar Set 불러오기 하는 기능입니다. Custom에만 적용해 주세요.



테이블과 필드를 선택할 수 있는 검색 도움말입니다. 아래에 보면 미리 정의한 Table과 Field가 있습니다. Table과 Field정보를 관리할 수 있는 DB테이블이 필요합니다. 해당 DB에 테이블과 필드정보를 관리할 수 있도록 구성해 주세요. SAP 경우에는 테이블 정보와 필드 정보를 관리하는 테이블이 각각 있습니다. 동일하게 구성해 주세요. 그리고 테이블과 필드 정보를 쉽게 관리할 수 있도록 구성해 주세요.


SAP Search Help (F4) — Reference Table & Field Selection
Browse standard SAP tables and fields by module, or search by keyword to auto-fill parameters.
Module: ALL SD MM FI CO PP
Search table or field (e.g., VBAK, VBELN, Material)...
Standard Tables (2)
Select to view fields
AFKO
Production Order: Header (생산오더 헤더)
PP
AFPO
Production Order: Item (생산오더 품목)
PP
AFKO Production Order: Header (생산오더 헤더)
6 fields available
Key Field Name Field Label Type Length Description
AUFNR Order Number (생산오더번호) CHAR 12 Order Number
GLTRS Sched Finish (완료예정일) DATS 8 Scheduled finish date
GSTRI Actual Start (실제시작일) DATS 8 Actual start date
GAMNG Order Quantity (오더수량) DEC 13 Total order quantity
GMEIN Unit of Measure (수량단위) UNIT 3 Base Unit of Measure
PLNBEZ Material Produced (생산자재) CHAR 18 Material Number for Order
Tip: Selecting a field automatically sets Reference Table, Reference Field, Data Type, and Length.
Cancel
Apply Selection