

* Test Case 탭




1. 테스트 케이스는 데이터를 엑셀업로드를 통해 ALV Grid에 데이터를 입력할 수 있도록 하는 기능이 필요하다. 필드카탈로그에 정의한 필드에 맞게 엑셀 양식을 다운로드 하고 양식에 테스트 데이터를 입력하고 업로드 하면 해당 데이터가 Simulate 화면에 출력되도록 한다. 상태 필드는 모두 녹색으로 표시한다.

* Toolbar 탭



1. 모두 영어로 표시한다. 버튼 명과 툴팁 설명도 모두 영어로 한다.

* Field Catalog



1. '선택' 필드는 삭제해 주세요.
2. 'LIGHTS'필드명을 'ZICON'으로 변경해 주세요.
3. 합계필드가 체크되어 있으면 Simulate화면의 해당 필드의 값의 합계를 표시해서 출력해 주세요.
4. COLOR 필드는 빈 값을 기본값으로 설정해 주세요. 사용자가 값을 입력하면 즉시 ALV Grid 화면에 반영해 주세요.

* Program Spec

프로그램스 팩 화면에서 샘플 타입이 02번으로 들어올 때는 헤더 아이템 ALV입니다. 상단에 ALV 그리드가 하나 있고 하단에도 ALV 그리드가 하나가 있습니다. 상단은 서머리된 헤더 값이고 하단은 그것에 추가되는 정보가 있는 세부 아이템 그리드입니다.

상단의 한 줄의 값을 클릭하게 되면 하단에 그거에 대한 세부 리스트를 볼 수 있는 구조로 되어 있습니다. 예를 들면 전표 번호 하나가 있는데 그 전표 번호를 클릭하면 하단 그리드에서는 상세 라인 아이템 정보들이 쭉 나올 수 있는 구조가 되는 겁니다. 그렇게 되면 ALV 그리드는 두 개가 되는 거고 ALV 그리드에서는 두 개의 ALV 그리드를 세팅할 수 있게끔 구성이 되어야 합니다.

그렇게 된다면 어떻게 해야 되냐면 ALV 그리드가 클릭되면 상단 ALV 그리드, 헤더 ALV 그리드, 그리고 아이템 ALV 그리드 두 개의 탭이 나와야 하는 거고 헤더 ALV 그리드를 클릭하면 동시에 헤더에 해당하는 레이아웃 필드, 필드 카탈로그, 툴바, 그리고 테스트 케이스 이렇게 네 개가 나오고 하단 ALV 그리드를 클릭하게 되면 아이템 ALV 그리드를 클릭하면 또 동일하게 나오게끔 세

팅이 되어야 하고 그 값들을 세팅했을 때 시뮬레이터 화면에서는 그것들이 다 보여줘야 하는 거죠. 상단과 하단이 보여지도록 구성해 주세요.

