# U8 VIRTUALITZACIÓ WINDOWS 11

Comunicació amb la màquina amfitriona


A la Unitat 2 teniu més informació sobre VirtuaBox. Ara anem a provar algunes configuracions que afecten a la comunicació entre la nostra màquina virtual Windows 11 i l'amfitrió.

# La tarja de xarxa (NIC)

Al mòdul de Xarxes Locals veieu el que és la tarja i que té una IP. També estudiareu les IPs, els rangs, famílies...

Ací vorem les formes de configurar la targeta d'una màquina virtual.

## Adaptador pont




• Tindrà un IP de la mateixa família que el PC amfitrió.

- Si el PC té internet (WIFI, cable o mòbil), la màquina virtual també.
- Heu de comprovar que les ip son de la mateixa família fent **ipconfig**. En la màquina física i en la virtual.
- Feu un ping entre les dos ip.

WIN + R, CMD, ipconfig

### **NAT**




La ip de la màquina virtual serà d'una altra família a la de la màquina real però hi haurà una "traducció". Esta traducció és similar a la que fa el vostre router a casa entre ip pública i ip privada. Per tant, si el PC o portàtil té internet, esta màquina virtual, també.

- Heu de comprovar que les ip NO son de la mateixa família fent **ipconfig** En la màquina física i en la virtual.
- Feu un ping entre les dos ip

### Xarxa interna

La ip de la màquina virtual serà d'una altra família a la de la màquina real i no hi ha cap "traducció".



- Heu de comprovar que les ip NO son de la mateixa família fent **ipconfig** En la màquina física i en la virtual.
- Feu un ping entre les dos ip. No es comunicaran

En esta configuració les màquines virtuals estan aïllades de la real.


# Carpetes compartides

#### En Dispositius


No s'ha de confondre amb la compartició de fitxers i carpetes en xarxes locals que es veu més avant. Ací només es tracta de que, des de la MV es puga accedir una carpeta de l'amfitrió.

#### Podem triar si volem:

- Sols de lectura.
- Fer permanent. Per a que, en reiniciar, estiga disponible.



Ara ja vorem en el nostre explorardor de la Màquina virtual la carpeta de la màquina amfitriona.



#### Ús habitual

Si treballem en un Lubuntu a casa pero el nostre portàtil és un Windows Home, molt probablement voldrem que els documents o imatges ( captures de pantalla de les pràctiques, per exemple) es guarden a Documentos del Windows. Compartiríem esta carpeta de Windows en el Lubuntu.

# Copiar entre màquines.

#### En Dispositius

#### **Portapapers**

Si volem fer CONTROL + C i CONTROL + V entre les 2 màquines (Portapapeles) o si volem

### "arrastrar y soltar"

Les opcions per habilitar-ho són:

- Inhabilitat.
- Només per a copiar des de l'amfitrió a la virtual.
- Només per a copiar des de la virtual a l'amfitrió.

• Bidireccional