APLICACIONS PER DEFECTE I ASSOCIACIÓ A TIPUS DE FITXERS

@tofermos 2024

$\mathbf{\acute{I}ndex}$

Introducció	2
2 Les extensions de fitxers i les aplicacions per defecte a Windows 11 Què són les extensions de fitxers?	2
3 Associació de fitxers a aplicacions Com es canvia l'aplicació per defecte a Windows 11?	2
4 Aplicacions recomanades per defecte	3
5 Conclusió	3
6 Activitat	3

Introducció

El tema presetn tracta de les extensions de fitxers, l'associació a aplicacions i les aplicacions per defecte en Windows 11.

2 Les extensions de fitxers i les aplicacions per defecte a Windows 11

Què són les extensions de fitxers?

Les extensions de fitxers són sufixos que apareixen al final del nom d'un fitxer, separats per un punt (.), i serveixen per identificar el tipus de fitxer. Per exemple, .txt indica un fitxer de text pla, .jpg és una imatge, i .mp4 un fitxer de vídeo. Aquestes extensions ajuden el sistema operatiu a saber amb quina aplicació obrir cada fitxer.

3 Associació de fitxers a aplicacions

Windows 11 utilitza aquestes extensions per associar els fitxers amb aplicacions concretes. Quan fas doble clic sobre un fitxer, el sistema busca l'aplicació assignada a aquella extensió i l'obre amb ella. Per exemple, si tens associats els fitxers .pdf a Microsoft Edge, tots els PDF s'obriran amb aquest navegador per defecte.

L'usuari pot canviar aquesta associació segons les seues preferències. Això permet, per exemple, obrir imatges amb un editor diferent o documents amb un altre lector de PDFs.

Com es canvia l'aplicació per defecte a Windows 11?

Windows 11 ofereix una manera senzilla de gestionar aquestes associacions:

- 1. Obrir la configuració: Fes clic al botó *Inici* i selecciona *Configuració* ().
- 2. Aplicacions: A la barra lateral esquerra, selecciona Aplicacions i després Aplicacions per defecte.
- 3. Buscar per tipus de fitxer: Pots cercar una extensió concreta, com .mp3, i triar amb quina aplicació vols obrir aquest tipus de fitxer.
- 4. Canviar per aplicació: També pots seleccionar una aplicació i veure quins tipus de fitxer té associats. Pots modificar les associacions aquí mateix.

4 Aplicacions recomanades per defecte

Windows 11 ve amb un conjunt d'aplicacions predeterminades:

- Microsoft Edge per a navegar per internet i obrir PDFs.
- Fotos per veure imatges.
- Media Player per a vídeos i música.
- Bloc de notes o WordPad per a fitxers de text senzill.

Aquestes aplicacions es poden canviar fàcilment si prefereixes alternatives com Google Chrome, VLC Media Player o Adobe Reader.

5 Conclusió

Entendre com funcionen les extensions de fitxers i com associar-les a diferents aplicacions ens permet personalitzar millor l'experiència d'ús del nostre ordinador. Windows 11 facilita aquesta tasca amb una configuració clara i accessible per adaptar el sistema a les necessitats de cada usuari.

6 Activitat

- Prova instal·lar el Acrobat Reader i...
- assigna esta aplicació per defecte als fitxers PDF.
- Mostra com es pot obrir un pdf amb una altra aplicació distinta.
- Desinstal·la posteriorment el Acrobat Reader i...
- observa què passa. Continua sent l'aplicació per defecte?