

LEADS 143 NSIC Rc 694H

POTENTIAL YIELD	10 MT
MILLING RECOVERY	70% PREMIUM
AMYLOSE CONTENT	13.7% DAS
MATURITY	112
GRAIN TYPE	LONG & INTERMEDIATE
PLANT HEIGHT	111 CM

Imported by:



Marketed & Distributed by:



KM 70 National Highway, Brgy. Bangyas, Calauan, Laguna
Customer Service Support: +63 945 170 9401
leadsagriventurescorporation@gmail.com



PAG-AABONO*

Suriin ang lupa upang makuha ang angkop na dami ng abono o maaring sundin ang mga rekomendasyong ito:

ORAS NG APLIKASYON	FERTILIZER GRADE	DRY SEASON	WET SEASON
Seed bed (7 at 14 na araw matapos ang pagtatanim)	21-0-0 (Ammosul)	3kg	3kg
Basal (Isang araw bago ang lipat tanim)	14-14-14 (Complete)	4 bags	4 bags
15-20 araw matapos ang lipat tanim	46-0-0 (UREA) 14-14-14 (Complete)	2 bags 1 bag	2 bags 0
25-30 araw matapos ang lipat tanim	46-0-0 (UREA) 14-14-14 (Complete)	2 bags 1 bag	2 bags 0
35-40 araw matapos ang lipat tanim	0-0-60 Muriate of Potash (MOP)	1 bag 1 bag	1 bag 1 bag
Kabuuang dami ng Abono		12 bags	10 bags

*Para sa aplikasyon sa taniman, siguraduhing suriin muna ang lupa para sa wastong sukat o dami ng rekomendadong fertilizer. Sakaling hindi masusuri ang palayan, gumamit lamang ng mas mababang sukat o dami ng rekomendadong fertilizer.

PAGPUKSA NG MGA PESTE

Sundin ang rekomendasyon ng Leads Agri Rice Management Solution Package of Technology. Para sa mga pamatay damo, gumamit ng FRONTIER 200 OD para sa mas magandang resulta.

PAG-AANI

Anihin ang palay matapos ang 107-112 na araw o kapag hinog na ng 90-95% ang mga uhay ng palay.

KATANGIAN AT BENEPISYO:

- HIGH YIELDING
- DE-KALIDAD NA BINHI NG BIGAS
- MASARAP NA KANIN
- MAIKLING PANAHON NG PAG-AANI
- RESISTENSYA PANLABAN SA PESTE
- MATIBAY SA LODGING

SEEDBED PREPARATION (TRANSPLANTED) - 15kg kada ha

Ihanda ang 100 m² - 120 m² na may taas na 5-10cm kada 5kg ng Leads 143 hybrid rice seeds isang araw bago magtanim. Gumawa ng canal o dadaluyan ng tubig sa gitna ng mga kamahan (40cm) upang matanggal ang tubig at makuha ang punla.

PAGBABABAD

1. Ilagay ang binhi sa matibay na paleta o sako. Ibabad sa malinis na tubig o patubig ang binhi ng 12-24 oras.
2. Kung hindi nakababad sa patubig, palitan ng malinis na tubig ang binhi kada 6 na oras.
3. Pagkatapos ibabad, alisan ng tubig at ikulob ang mga binhi ng 24-36 oras sa malalim na lugar. Huwag pagpatung-patungin ang mga ito para maiwasan ang pagkasira nito.

PAGTATANIM

1. Siguraduhing maayos at naihanda ang lupa bago ang lipat tanim/sabog tanim para sa pantay, maganda, at angkop na pagtubo.
2. Para sa Lipat Tanim: Maglipat tanim makalipas ang 18-21 na araw. Ang recommended na layo kada tundos ay 20cm x 20cm ang layo kung wet season at 15cm x 15cm kung dry season.
3. Para sa Sabog Tanim: Maglaan ng 21-24kg na binhi kada 1 ekarya. Mas mainam kung gagawa ng 'calibration' para masiguro ang pantay na pag kalat ng binhi.