# CU-GE-23 — Configurar parámetros globales

# Escenario origen: S-GE-15 | Administración del sistema

RF relacionados: RF13, RF7, RF8

Actor principal: Administrador

Actores secundarios: Sistema GRADE

#### **Objetivo**

Permitir que un Administrador configure parámetros globales del sistema, como escalas de calificación, límites de ítems por evaluación o tiempos máximos, alineándolos a políticas institucionales.

#### **Precondiciones**

- Usuario autenticado con rol de Administrador.
- El sistema se encuentra en operación normal.

#### **Postcondiciones**

- Los parámetros globales quedan actualizados y aplican a todas las evaluaciones futuras.
- La acción queda registrada en la auditoría.

#### Flujo principal (éxito)

- 1. El Administrador accede al módulo Administración del sistema.
- 2. Selecciona la opción "Parámetros globales".
- 3. El Sistema muestra parámetros configurables (escala de notas, máximos de ítems, límites de tiempo).
- 4. El Administrador modifica los valores y guarda cambios.

- 5. El Sistema valida consistencia de los parámetros (ej. rango válido de notas).
- 6. El Sistema actualiza la configuración global.
- 7. El Sistema registra la acción en auditoría.
- 8. El Sistema confirma la actualización exitosa.

#### Flujos alternativos / Excepciones

- A1 Valores inválidos: El Sistema bloquea la acción e informa error.
- A2 Falta de permisos: El Sistema impide acceso a usuarios no administradores.
- A3 Error al guardar: El Sistema permite reintentar y mantiene configuración anterior.

#### Reglas de negocio

- RN-1: Toda configuración debe tener valores válidos según rango definido (ej. escala de notas).
- RN-2: Cambios solo aplican a evaluaciones futuras, no a evaluaciones ya publicadas.
- RN-3: Toda acción de configuración debe quedar registrada en auditoría.

### **Datos principales**

- Parámetros globales(escala de notas, límites de ítems, tiempos máximos, fecha última modificación).
- Auditoría(usuario, acción, fecha/hora, valores anteriores/nuevos).

#### Consideraciones de seguridad/permiso

 Solo usuarios con rol de Administrador pueden modificar parámetros globales.

#### No funcionales

- Disponibilidad: cambios deben reflejarse inmediatamente en el sistema.
- Integridad: los valores antiguos deben quedar registrados para trazabilidad.

## Criterios de aceptación (QA)

 CA-1: El administrador puede modificar parámetros globales y guardarlos exitosamente.

- CA-2: El sistema bloquea valores fuera de rango.
- CA-3: Los cambios solo afectan evaluaciones futuras.
- CA-4: Todas las acciones quedan registradas en auditoría.