Abel Run v2.2 — notice d’installation

Tom Rougeaud · CC BY-NC 4.0

1. Mise en ligne (GitHub Pages)

Dépôt tom-rougeaud/ball (branche main) : index.html, manifest.webmanifest, sw.js, icon-192.png, icon-512.png.
Lien du jeu : https://tom-rougeaud.github.io/ball/
Aucune base de données : rien à modifier dans Supabase.

2. Installer sur l’écran d’accueil

iPhone / iPad (Safari) : Partager › Sur l’écran d’accueil › Ajouter.
Android (Chrome) : bouton « Installer sur l’écran d’accueil » du menu, ou menu ⋮.
PC (Chrome / Edge) : icône d’installation à droite de la barre d’adresse.

3. Commandes

Téléphone : glisse le doigt à gauche ou à droite.
PC : bouton « Commande PC » du menu ou de la pause : souris / pavé tactile, ou flèches.
Mode souris : le centre de l’écran est neutre, un petit mouvement suffit (jauge en bas).
Mode flèches : ← → (ou Q / D). Les deux modes ne se mélangent pas. Pause : P ou Échap.

4. Niveaux et pistes

5 niveaux de vitesse : Détente, Balade, Course, Vertige, Folie ; accélération progressive.
Tremplins : vol de plusieurs secondes, atterrissage sur piste basse, en surplomb ou décalée.
Pistes qui se séparent en 2 à 4 et serpentent, rétrécissements, bosses, dalles fragiles.
Les scores des anciens niveaux (3 niveaux) ne correspondent plus : repartent de zéro.

5. Mises à jour

Une fenêtre « Mise à jour » apparaît avec un bouton qui applique la nouvelle version.
Pour les prochaines versions : changer le nom du cache dans sw.js (abelrun-v2-2 › v2-3).

6. Non testé en conditions réelles

Toucher sur vrai téléphone, vrai pavé tactile, installation PWA, performances sur téléphone ancien, équilibrage fin des niveaux 4 et 5 (testés par joueur automatique).