Abel Run v3.13 — notice d’installation

Tom Rougeaud · CC BY-NC 4.0

1. Mise en ligne (GitHub Pages)

Dépôt tom-rougeaud/ball (branche main) : index.html, manifest.webmanifest, sw.js, icon-192.png, icon-512.png. Pour cette version, index.html, sw.js, README.md, cette notice ET le nouveau fichier de musique paradis-1.mp3 (4,3 Mo, à mettre à la racine du dépôt, à côté de index.html) changent ; le nom du cache passe à abelrun-v3-13.

Lien du jeu : https://tom-rougeaud.github.io/ball/

Aucune base de données : rien à modifier dans Supabase.

2. Installer sur l’écran d’accueil

iPhone / iPad (Safari) : Partager › Sur l’écran d’accueil › Ajouter.

Android (Chrome) : menu sandwich (≡) › « Installer sur l’écran d’accueil », ou menu ⋮ du navigateur.

PC (Chrome / Edge) : icône d’installation à droite de la barre d’adresse.

3. Commandes

Téléphone : glisse le doigt à gauche ou à droite. Pause : trois doigts posés ensemble.

PC : uniquement les flèches (← → pour se déplacer, ↑ pour lancer un bonus). La souris ne sert plus à jouer et le réglage « Commande PC » a disparu. Pause : Espace, P ou Échap.

4. Nouveautés v3.13

Musique du Paradis : le fichier paradis-1.mp3 (6 min, 4,3 Mo) démarre avec la course et suit le jeu : pause quand tu mets en pause, fondu puis arrêt si tu perds ou quittes, reprise cohérente après une pause. Elle continue pendant le ralenti, le portail et la cinématique de texte. Le bouton « Son » la coupe aussi. Elle se cale sur le temps de course : elle ne ralentit pas le jeu (lecture en flux, jamais chargée en mémoire).

Téléchargement : la musique n’est pas téléchargée à l’installation du jeu (il reste léger). Elle l’est en arrière-plan, une seule fois, quand l’univers Paradis est acheté (ou au lancement suivant s’il est déjà possédé), sauf en mode « économiseur de données ». Elle est ensuite gardée pour jouer sans connexion ; une mise à jour du jeu ne la retélécharge pas. Sans l’avoir téléchargée, elle se lit en direct (il faut du réseau).

Plein écran : un appui sur Jouer passe le jeu en plein écran sur PC et Android (le navigateur l’interdit sans geste, donc jamais à l’ouverture). Sur iPhone, Safari ne l’autorise pas : installer le jeu sur l’écran d’accueil donne un affichage sans barres. Échap quitte le plein écran sur PC.

La musique dure 6 min 00 s pour une course de 6 min 03 s : elle se termine donc 3 secondes avant la fin du fondu blanc. Le rejeu par code de triche démarre la musique à l’approche du tremplin.

5. Mises à jour

Automatique : recherche à l’ouverture, au retour sur l’appli et toutes les 2 minutes ; un appui sur « Mise à jour · v3.13 » (tiroir du menu) lance la recherche ; « Forcer le rechargement complet » vide le cache.

Prochaines versions : changer le nom du cache dans sw.js (abelrun-v3-13 › abelrun-v3-14).

6. Non testé en conditions réelles

Testé par scripts et captures d’écran : les 8 animations (toutes les cibles à toucher existent), la carte « Installer » du premier lancement, le bouton Partager / Installer, sur téléphone et sur PC. Non testé : la lecture de la musique sur un vrai iPhone (Safari est plus capricieux que Chrome), le plein écran sur de vrais appareils, une course complète à la main avec la musique, l’installation réelle sur de vrais appareils (surtout iPhone, Samsung Internet, Opera, Firefox), l’installation en un geste, les anciennes versions de navigateurs, et le site en ligne après publication. Les menus des navigateurs changent : les conseils sont vérifiés à la date indiquée dans la page.



Abel Run — https://tom-rougeaud.github.io/ball/