

RECONCILIATION BANCAIRE

Reconciliation par canal

Fonctionnement, clés de rapprochement et statut de chaque canal

ATM / MOSEL


Guichet Webripost

IP - relevés MT940

Comptes Float


Float OUTWARD - lots (nouveau)

Juillet 2026 · document de présentation - lecture non technique



Un meme principe pour tous les canaux

Reconcilier, c'est verifier que deux visions d'une meme operation racontent la meme histoire : ce que la comptabilite (Finacle) a enregistre d'un cote, et ce que la source du canal (fichiers d'automates, relevés bancaires, exports guichet...) annonce de l'autre. Tous les canaux suivent la meme chaine en cinq etapes :




Trois regles d'or, valables partout

- Aucun doublon possible : chaque ecriture porte une empreinte unique ; retraiter un fichier ou relancer une extraction ne cree jamais de double.
- Rien ne se perd : une ecriture sans contrepartie reste "en attente" et repasse automatiquement dans le moteur a chaque cycle.
- Zero tolerance d'ecart : un groupe n'est rapproche que si sa somme fait exactement zero, centime pour centime, devise par devise.

Le cycle de vie d'une ecriture et ses statuts

Chaque ecriture est toujours dans un - et un seul - des quatre statuts ci-dessous. C'est la lecture quotidienne de l'equipe : ce qui est vert est solde, ce qui est orange demande une contrepartie ou une action.



En attente

L'ecriture n'a pas encore trouve son groupe soldant. Elle est representee au moteur a chaque cycle, sans limite de duree.

Rapprochee

Le moteur a trouve un groupe de meme cle dont la somme fait zero. Automatique, tracable, horodate.

Forcee

Un operateur rapproche manuellement des ecritures (meme flux, meme devise, somme nulle) avec commentaire. Utilise pour les cas que la cle ne couvre pas.

Exclue

Ecartee du rapprochement avec un motif obligatoire (doublon source, operation hors perimetre...). Reversible et auditee.

ATM - automates (fichiers MOSEL)


ACTIF

Retraits, depots et recharges de cartes effectues aux automates. On verifie que chaque operation physique a bien sa trace comptable.

Comment ca marche

- Les automates produisent chaque jour des fichiers MOSEL (format a positions fixes) : un enregistrement par operation, avec son type (retrait, depot, recharge, annulation).
- Selon le type d'evenement, l'écriture est dirigee vers le bon compte comptable (un compte pour les retraits, un pour les depots).
- La cle de rapprochement est la reference de la transaction de l'automate ; en face, le mouvement Finacle du compte miroir porte la meme reference.
- Une operation annulee arrive avec le montant inverse : la paire s'annule d'elle-meme dans le moteur (somme nulle).

A noter : les recharges de cartes sont collectees mais en attente d'un compte comptable dedie ; la bascule complete vers le rapprochement "miroir Finacle" est preparee et sera activee apres validation.



Guichet - Webripost (Riposte / Thaler)


ACTIF

Operations realisees au guichet : encaissement de cheques, depots et retraits d'especes.
La source est l'export quotidien du systeme d'agence.

Comment ca marche

- Les exports guichet (CSV / Excel) arrivent en centimes et sans signe : le sens (debit ou credit) est deduit du type d'operation, puis le montant est signe comme partout ailleurs.
- La cle de rapprochement est la reference de l'operation guichet, presente a l'identique dans le mouvement Finacle correspondant.
- Les operations marquees "douteuses" (InDoubt) par le systeme d'agence sont ecartees du rapprochement tant qu'elles ne sont pas confirmees.
- Les extournes sont conservees a montant nul : elles restent visibles pour la tracabilite sans fausser les soldes.

A noter : la configuration cible "Cash in shop" (couple export guichet + Finacle) est prete et sera activee apres validation metier.



Palements instantanes - releves bancaires MT940


ACTIF

Les paiements instantanes transitent par un compte tenu chez la banque partenaire (BCEE). On rapproche ses releves bancaires officiels (format SWIFT MT940) des comptes miroirs Finacle.

Comment ca marche

- Chaque ligne du relevé est lue et transformée en écriture ; la référence client du relevé est extraite ligne à ligne.
- Particularité du canal : cette référence n'est pas directement la clé. Elle est traduite via l'entrepôt de données des paiements en numéro d'ordre du paiement - c'est lui qui sert de clé commune avec Finacle.
- Si le paiement n'est pas encore présent dans l'entrepôt (délai de chargement), la traduction est simplement retentée les jours suivants : rien n'est réimporté, la clé est complétée sur place.

A noter : le même mécanisme est prêt pour les comptes NOSTRO (correspondants bancaires) ; cette extension est configurée et sera activée après validation.



Comptes Float - rapprochement interne Finacle

ACTIF

Les comptes float sont des comptes de passage : l'argent y entre puis en ressort une fois le paiement regle. Ici, pas de source externe : on rapproche les mouvements Finacle entre eux (l'aller contre le retour). Un compte float sain revient toujours a zero, operation par operation.

La cle depend du type de mouvement, lu dans son libelle

Paielements unitaires SWIFT, BK RTP, SCRT1	Numero d'ordre du paiement, porte par le mouvement lui-meme.
Remises groupees (aller) SCTXB, SDDXB, SDXBB	Reference du lot d'emission (BLK...), commune a l'aller et a son reglement.
Retours de remises NCC / NCP	Numero d'ordre extrait du libelle, puis retrouve dans l'entrepot des paiements pour remonter au message d'origine.
Extournes annulations	Reference de transaction recherchee dans l'entrepot ; ne complete la cle que si le circuit normal n'a rien donne.

Canaux concernees : Float INWARD, Float IP entrant et sortant. Le Float OUTWARD utilisait ce schema jusqu'a l'arrivee du "batch booking" - voir page suivante.


Float OUTWARD - rapprochement par lots

ACTIF - NOUVEAU

Le reglement des virements sortants est passe en "batch booking" : une remise de 100 paiements n'est plus reglee par un seul mouvement egal, mais par plusieurs agregats (NDGB) plus petits qui melangent des paiements de plusieurs remises. Une cle unique ne suffit plus.

La reponse : les lots

- Chaque mouvement expose tous ses identifiants connus (message d'emission, message d'agregat, numeros d'ordre) grace a l'entrepot des paiements.
- Deux mouvements qui partagent un identifiant appartiennent au meme lot ; de proche en proche, remises, agregats, paiements unitaires et rejets se retrouvent dans le meme ensemble.
- Le lot entier est rapproche d'un bloc des que sa somme fait zero. Les lots se completent au fil des jours : un agregat qui arrive plus tard retrouve son lot.
- Nouvel ecran "Lots" : liste filtrable et graphe interactif montrant chaque mouvement, chaque identifiant partage et l'equilibre du lot.



Panorama des canaux

Canal	Ce que l'on compare	Cle de rapprochement	Statut
ATM / MOSEL	Fichiers des automates vs mouvements Finacle (comptes miroirs)	Reference de la transaction de l'automate	ACTIF bascule miroir preparee
Guichet Webripost	Exports guichet (cheques, depots, retraits) vs Finacle	Reference de l'operation guichet	ACTIF cible Cash in shop prete
Paielements instantanes	Relevés bancaires BCEE (MT940) vs comptes miroirs Finacle	Numero d'ordre, traduit via l'entrepot des paiements	ACTIF extension NOSTRO prete
Comptes Float	Mouvements Finacle entre eux (aller vs reglement)	Selon le type : numero d'ordre ou reference de lot BLK	ACTIF inward + IP in / out
Float OUTWARD - lots	Remises et agregats NDGB regroupes en lots equilibres	Identifiants partages -> lot ; somme du lot = 0	ACTIF - NOUVEAU vue Lots dediee

Lecture : tous les canaux partagent le meme moteur (somme a zero par cle et par devise), les memes statuts et le meme emargement. Seules changent la source comparee et la maniere de construire la cle - c'est ce qui fait la specificite de chaque canal.