|          | システム名      | サブシステム名 | 業務種別 | バージョン | 更新日       | 作成者  |
|----------|------------|---------|------|-------|-----------|------|
| 単体テスト仕様書 | レシピ付きECサイト | フロント    | 注文管理 | V1.00 | 2023/2/13 | 深見友香 |

| テストID | UT-0001 | テスト名        | ューザー登録処理・買い物処理 |
|-------|---------|-------------|----------------|
| 事前条件  | テストデータが | DBに反映されている。 | <u>-</u> Ł     |

| テスト環境 | サーバー1                | サーバ2 | クライアント |
|-------|----------------------|------|--------|
| マシン名  | XAMMP                |      |        |
| 機種    | Lenovo ThinkPad E580 |      |        |
| OS    | Windows 11 Home      |      |        |
| メモリー  | 8.00 GB 2400MHz DDF  |      |        |
| ブラウザ  | Googlechrome         |      |        |

| テスト区分 | Phase1 |
|-------|--------|
| 回数    | 1回目    |
| 実施日   | 2/13   |
| 実施者   |        |

| 実行サイド  | サーバ1 | サーバ2 |
|--------|------|------|
| DBサーバー | 0    |      |
| APサーバー | 0    |      |

| テスト結果   | 件数 | 率 |
|---------|----|---|
| 合格(○)   | 0  |   |
| 不合格(×)  | 0  |   |
| 未テスト(未) | 0  |   |
| 合計件数:   | 0  |   |

合計件数:

| 項目名                    | 画面名    | イベント<br>№ | 手順                                | テストデータ<br>仕様 <b>№</b> | 正常/異常 | 期待結果                                       | 実施日 | 実施者 | 合否 | 備考 |
|------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|-------|--|-----|-----|----|----|
|                        |        | 1-1       | 未入力の状態で確認ボタンを押下                   |                       | 異常    | 次画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される               |     |     |    |    |
| ユーザーの新規登録              |        | 1-2       | 同欄に10文字以上の内容を入力し確認ボタンを押下          |                       | 異常    | 次画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される               |     |     |    |    |
| お名前                    |        | 1-3       | 同欄に10文字以内の内容を入力し確認ボタンを押下          |                       | 正常    | エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、次画面   へ遷移する  |     |     |    |    |
| ユーザーの新規登録              |        | 2-1       | 未入力の状態で確認ボタンを押下                   |                       | 異常    | 次画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される               |     |     |    |    |
| 生年月日                   |        | 2-2       | 同欄にカレンダーから選択し確認ボタンを押下             |                       | 正常    | エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、次画面   へ遷移する  |     |     |    |    |
|                        |        | 3-1       | 全て未入力の状態で確認ボタンを押下                 |                       | 異常    | 次画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される               |     |     |    |    |
| ユーザーの新規登録              |        | 3-2       | 同欄に@を含めない文字列を入力し確認ボタンを押下          |                       | 異常    | 次画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される               |     |     |    |    |
| メールアドレス                |        | 3-3       | 同欄に所定の形式で任意の内容を入力し確認ボタンを<br>押下    |                       | 正常    | エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、次画面<br>へ遷移する |     |     |    |    |
|                        | 新規登録画面 | 4-1       | 未入力の状態で確認ボタンを押下                   |                       | 異常    | 次画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される               |     |     |    |    |
| ユーザーの新規登録              | 经録     | 4-2       | 同欄に3文字以下の内容を入力し確認ボタンを押下           |                       | 異常    | 次画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される               |     |     |    |    |
| パスワード                  |        | 4-3       | 同欄に4文字以上の内容を入力し確認ボタンを押下           |                       | 正常    | エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、次画面<br>へ遷移する |     |     |    |    |
|                        |        | 5-1       | 未入力の状態で確認ボタンを押下                   |                       | 異常    | 次画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される               |     |     |    |    |
| ユーザーの新規登録<br>パスワード(確認) |        | 5-2       | 同欄に前述のパスワード以外の内容を入力し確認ボタンを押下      |                       | 異常    | 次画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される               |     |     |    |    |
| / VI / NEDRO/          |        | 5-3       | 同欄に前述のパスワードと同一の内容を入力し確認ボ<br>タンを押下 |                       | 正常    | エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、次画面<br>へ遷移する |     |     |    |    |
| ユーザーの新規登録              |        | 6-1       | ラジオボタンの選択に変更なし                    |                       | 異常    | エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、次画面<br>へ遷移する |     |     |    |    |
| 会員選択                   |        | 6-2       | ラジオボタンの選択を変更する                    |                       | 正常    | エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、次画面  へ遷移する   |     |     |    |    |
|                        |        | 1-1       | 未入力の状態でログインを押下                    |                       | 異常    | 次画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される               |     |     |    |    |
| メールアドレス                | ログイン画面 | 1-2       | 登録済みの情報を入力しログインを押下                |                       | 正常    | エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、次画面<br>へ遷移する |     |     |    |    |
|                        | ロソイン画面 | 2-1       | 未入力の状態でログインを押下                    |                       | 異常    | 次画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される               |     |     |    |    |
| パスワード                  |        | 2-2       | 登録済みの情報を入力しログインを押下                |                       | 正常    | エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、次画面<br>へ遷移する |     |     |    |    |
|                        |        | 1-1       | 同欄に3文字以下の内容を入力し確認ボタンを押下           |                       | 異常    | 次画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される               |     |     |    |    |
| パスワード                  |        | 1-2       | 同欄に4文字以上の内容を入力し確認ボタンを押下           |                       | 正常    | エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、次画面<br>へ遷移する |     |     |    |    |

|            | パスワードリセット画面       | 2-1 | 同欄に前述のパスワード以外の内容を入力し確認ボタンを押下  | 異常 | 次画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される               |   |          |               |  |
|------------|-------------------|-----|-------------------------------|----|--|---|----------|---------------|--|
| パスワード(確認)  |                   | 2-2 | 同欄に前述のパスワードと同一の内容を入力し確認ボタンを押下 | 正常 | エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、次画面<br>へ遷移する |   |          |               |  |
| ロゴ         |                   | 1-1 | ロゴ押下                          | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  |   |          |               |  |
| トップボタン     | 1                 | 2-1 | トップボタン押下                      | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示されること                |   |          |               |  |
| レシピ画像      | -<br>トップ画面        | 3-1 | レシピ画像またはレシピ名の押下               | 正常 | 表示崩れやエラーがなく次画面へ遷移する                        |   |          |               |  |
| カテゴリー別ボタン  | 1                 | 4-1 | カテゴリー別の名称を押下                  | 正常 | 表示崩れやエラーがなく次画面へ遷移する                        |   |          |               |  |
| お買い物バナー    | 1                 | 5-1 | お買い物はこちらバナーを押下                | 正常 | 表示崩れやエラーがなく次画面へ遷移する                        |   |          |               |  |
| ロゴ         |                   | 1-1 | ロゴ押下                          | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  |   |          |               |  |
| トップボタン     | レシピ画面             | 2-1 | トップボタン押下                      | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  |   |          |               |  |
| 材料名        | 1                 | 3-1 | 材料名                           | 正常 | 表示崩れやエラーがなく次画面へ遷移する                        |   |          |               |  |
| ロゴ         |                   | 1-1 | ロゴ押下                          | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  |   |          |               |  |
| トップボタン     | 1                 | 2-1 | トップボタン押下                      | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  |   |          |               |  |
| ランキングカテゴリ  | -<br>材料詳細画面       | 3-1 | 該当のカテゴリ押下                     | 正常 | 表示崩れやエラーがなく次画面へ遷移する                        |   |          |               |  |
| 数量入力       |                   | 4-1 | 数量の選択                         | 正常 | 表示崩れやエラーがなく任意の数値が入力される                     |   |          |               |  |
| カートに入れる    |                   | 5-1 | カートに入れるを押下                    | 正常 | ポップアップが一定時間表示され消える                         |   |          |               |  |
| ロゴ         |                   | 1-1 | 口ゴ押下                          | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  |   | $\top$   | $\overline{}$ |  |
| トップボタン     | 1                 | 2-1 | トップボタンを押下                     | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  |   |          |               |  |
| カートに入れる    | -<br>ランキング画面      | 3-1 | カートに入れるを押下                    | 正常 | ポップアップが一定時間表示され消える                         |   |          |               |  |
| 商品名        |                   | 4-1 | 商品名を押下                        | 正常 | 表示崩れやエラーがなく次画面へ遷移する                        |   |          |               |  |
| ランキングカテゴリー | 1                 | 5-1 | 該当のカテゴリ押下                     | 正常 | 表示崩れやエラーがなく次画面へ遷移する                        |   |          |               |  |
| ロゴ         |                   | 1-1 | ロゴ押下                          | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  |   | $\vdash$ |               |  |
| トップボタン     | †                 | 2-1 | トップボタン押下                      | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  |   | +        | -             |  |
| レシピ画像      | ショッピング画面          | 3-1 | 商品画像または商品名の押下                 | 正常 | 表示崩れやエラーがなく次画面へ遷移する                        |   | +        | -             |  |
| カテゴリー別ボタン  | †                 | 4-1 | もっと見るを押下                      | 正常 | 表示崩れやエラーがなく次画面へ遷移する                        |   | +        | -             |  |
| ロゴ         |                   | 1-1 | 口ゴ押下                          | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  | İ | $\vdash$ | $\overline{}$ |  |
| トップボタン     | †                 | 2-1 | トップボタンを押下                     | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  |   | +-+      | -             |  |
| マイページ      | †                 | 3-1 | マイページを押下                      | 正常 | 表示崩れやエラーがなく次画面へ遷移する                        |   | +        | -+            |  |
| ログアウト      | 1                 | 4-1 | ログアウトを押下                      | 正常 | 表示崩れやエラーがなく次画面へ遷移する                        |   |          |               |  |
| カート        | カート画面             | 5-1 | カート押下                         | 正常 | 表示崩れやエラーがなく同画面が更新される                       |   |          |               |  |
| 削除         | 1                 | 6-1 | 削除押下                          | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常に商品が削除される                     |   |          |               |  |
| ご注文手続きに進む  | 1                 | 6-2 | ご注文手続きに進むを押下                  | 正常 | 表示崩れやエラーがなく次画面へ遷移する                        |   |          |               |  |
| 買い物を続ける    | 1                 | 6-3 | 買い物を続けるを押下                    | 正常 | 表示崩れやエラーがなく前画面へ遷移する                        |   |          |               |  |
| ロゴ         |                   | 1-1 | ロゴ押下                          | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  |   |          |               |  |
| トップボタン     | 1                 | 2-1 | トップボタンを押下                     | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  |   |          |               |  |
| マイページ      | 1                 | 3-1 | マイページを押下                      | 正常 | 表示崩れやエラーがなく次画面へ遷移する                        |   |          |               |  |
| ログアウト      | お届け先入力画面          | 4-1 | ログアウトを押下                      | 正常 | 表示崩れやエラーがなく次画面へ遷移する                        |   |          |               |  |
| カート        | 7                 | 5-1 | カート押下                         | 正常 | 表示崩れやエラーがなくカート画面へ遷移する                      |   |          |               |  |
| この内容で注文する  |                   | 6-1 | この内容で注文するボタン押下                | 正常 | 表示崩れやエラーがなく次画面へ遷移する                        |   |          |               |  |
| 戻る         |                   | 7-1 | 戻るボタン押下                       | 正常 | 表示崩れやエラーがなく前画面へ遷移する                        |   |          |               |  |
| ロゴ         |                   | 1-1 | ロゴ押下                          | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  |   |          |               |  |
| トップボタン     |                   | 2-1 | トップボタンを押下                     | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  |   |          |               |  |
| マイページ      | -<br>注文完了画面       | 3-1 | マイページを押下                      | 正常 | 表示崩れやエラーがなくマイページへ遷移する                      |   |          |               |  |
| ログアウト      | <u>在</u> 入元 」 凹 岨 | 4-1 | ログアウトを押下                      | 正常 | 表示崩れやエラーがなくログアウト画面へ遷移する                    |   |          |               |  |
| カート        |                   | 5-1 | カート押下                         | 正常 | 表示崩れやエラーがなくカート画面へ遷移する                      |   |          |               |  |
| トップページへ    |                   | 6-1 | トップページへボタン押下                  | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  |   |          |               |  |
| ㅁᆿ         |                   | 1-1 | ロゴ押下                          | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  |   |          |               |  |
| トップボタン     |                   | 2-1 | トップボタンを押下                     | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される                  |   |          |               |  |

| マイページ   | ログアウト画面 | 3-1 | マイページを押下     | 正常 | 表示崩れやエラーがなくマイページへ遷移する     | 1 |  |
|---------|---------|-----|--------------|----|---------------------------|---|--|
| ログアウト   | ログアント画面 | 4-1 | ログアウトを押下     | 正常 | 表示崩れやエラーがなくログアウト画面へ遷移する   |   |  |
| カート     |         | 5-1 | カート押下        | 正常 | 表示崩れやエラーがなくカート画面へ遷移する     |   |  |
| トップページへ |         | 6-1 | トップページへボタン押下 | 正常 | 表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される |   |  |

|          | システム名      | サブシステム名 | 業務種別 | バー | ジョン 更新日   | 作成者  |
|----------|------------|---------|------|----|-----------|------|
| 結合テスト仕様書 | レシピ付きECサイト | フロント    | 注文管理 |    | 2023/2/14 | 深見友香 |

| ユースケースID | UC-0001     | ユースケース名    | ユーザー登録処理・買い物処理 |  |
|----------|-------------|------------|----------------|--|
| 事前条件     | テストデータが DBに | に反映されていること |                |  |

|   | テスト環境 | サーバー1                | サーバ2 | クライアント |
|---|-------|----------------------|------|--------|
|   | マシン名  | XAMMP                |      |        |
|   | 機種    | Lenovo ThinkPad E580 |      |        |
| I | OS    | Windows 11 Home      |      |        |
| I | メモリー  | 8.00 GB 2400MHz DDR4 |      |        |
| Ī | ブラウザ  | Googlechrome         |      |        |

| テスト区分 | Phase1 |  |  |  |
|-------|--------|--|--|--|
| 回数    | 1回目    |  |  |  |
| 実施日   | 11/7   |  |  |  |
| 実施者   | 竹本     |  |  |  |

| 実行サイド  | サーバ1 | サーバ2 |
|--------|------|------|
| DBサーバー | 0    |      |
| APサーバー | 0    |      |

| テスト結果   | 件数 | 率 |
|---------|----|---|
| 合格(○)   | 0  |   |
| 不合格(x)  | 0  |   |
| 未テスト(未) | 0  |   |
| 合計件数:   | 0  |   |

| イベントフロー     | 画面名        | イベント<br>№ | イベント確認内容               | テストデータ<br>仕様 <b>№</b> | 正常/異常 | 期待結果                     | 実施日 | 実施者 | 合否 | 備考 |
|-------------|------------|-----------|------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|-----|-----|----|----|
| ユーザー情報を登録する | 新規登録画面     | 1-1       | ユーザー情報入力画面表示           |                       | 正常    | ユーザー情報入力画面が表示される         |     |     |    |    |
|             |            | 1-2       | ユーザー情報入力実行             |                       | 正常    | 新規登録確認画面が表示される           |     |     |    |    |
|             |            | 1-3       | ユーザー情報入力実行 (名前不正)      |                       | 準正常   | エラー文が表示される               |     |     |    |    |
|             |            | 1-4       | ユーザー情報入力実行 (生年月日不正)    |                       | 準正常   | エラー文が表示される               |     |     |    |    |
|             |            | 1-5       | ユーザー情報入力実行 (メールアドレス不正) |                       | 準正常   | エラー文が表示される               |     |     |    |    |
|             |            | 1-6       | ユーザー情報入力実行 (パスワード不正)   |                       | 準正常   | エラー文が表示される               |     |     |    |    |
|             |            | 1-7       | ユーザー情報入力実行 (パスワード確認不正) |                       | 準正常   | エラー文が表示される               |     |     |    |    |
|             | 新規登録確認画面   | 2-1       | ユーザー情報確認画面表示           |                       | 正常    | 入力内容が漏れなく表示される           |     |     |    |    |
|             | 新規登録完了画面   | 3-1       | 処理                     |                       | 正常    | DBに登録される                 |     |     |    |    |
|             |            | 3-2       | トップへ                   |                       | 正常    | ユーザー情報を保持したままトップ画面へ遷移する  |     |     |    |    |
| ログイン処理      | ログイン画面<br> | 4-1       | ログイン情報入力画面表示           |                       | 正常    | ユーザー情報入力画面が表示される         |     |     |    |    |
|             |            | 4-2       | ユーザー情報入力実行             |                       | 正常    | トップ画面が表示される              |     |     |    |    |
|             |            | 4-3       | ユーザー情報入力実行 (メールアドレス不正) |                       | 準正常   | エラー文が表示される               |     |     |    |    |
|             |            | 4-4       | ユーザー情報入力実行 (パスワード不正)   |                       | 準正常   | エラー文が表示される               |     |     |    |    |
|             | パスワード再設定画面 | 5-1       | メールアドレス入力画面表示          |                       | 正常    | メールアドレス入力画面が表示される        |     |     |    |    |
|             |            | 5-2       | メールアドレス入力実行            |                       | 正常    | メールが送信され確認画面が表示される       |     |     |    |    |
|             |            | 5-3       | 届いたメールからパスワード再設定       |                       | 正常    | パスワード再設定画面が表示される         |     |     |    |    |
|             |            | 5-5       | ログイン情報入力画面表示           |                       | 正常    | パスワード変更完了文が表示される         |     |     |    |    |
| 商品購入処理      | 商品画面       | 6-1       | 商品詳細画面表示               |                       | 正常    | 商品詳細がめんが表示される            |     |     |    |    |
|             |            | 6-2       | 商品をカートに投入実行            |                       | 正常    | DBに登録され確認のポップアップが数秒表示される |     |     |    |    |
|             | カート画面<br>  | 6-1       | カート画面表示                |                       | 正常    | 保持されたカート内情報が一覧として表示される   |     |     |    |    |
|             |            | 6-2       | お買い物を続ける               |                       | 正常    | カート内情報を保持したまま前画面へ戻る      |     |     |    |    |
|             |            | 6-3       | 削除                     |                       | 正常    | DB及び画面から該当商品が削除される       |     |     |    |    |
|             | お届け先情報入力画面 | 7-1       | お届け先情報入力画面表示           |                       | 正常    | お届け先情報入力画面が表示される         |     |     |    |    |
|             |            | 7-2       | お届け先情報入力実行             |                       | 正常    | 購入完了画面が表示される             |     |     |    |    |