



LAB 3 USB_Image_Acquisition




ảnh: sử dụng **USBTEST(F:)** cho bài lab


Cách 1: sử dụng công cụ FTK imager để tạo bản sao (image) của USB:



ảnh: chọn ổ đĩa cần tạo bản sao, chọn physical driver để sao chép toàn bộ thiết bị bao gồm cả những phân vùng chưa format, không chỉ 1 phân vùng.



ảnh: điền thông tin và chọn nơi lưu file



ảnh: tạo bản sao cho ổ đĩa thành công với tên usb_image.001

Cách 2: Sử dụng dd cho Windows

Sau khi tải và giải nén dd mở cmd và chạy lệnh **dd --list** để liệt kê danh sách các phân vùng và ổ đĩa có trên máy

```
Command Prompt

D:\Courses\FRS301\Lab3\dd-0.5>dd --list
rawwrite dd for windows version 0.5.
Written by John Newbigin <jn@it.swin.edu.au>
This program is covered by the GPL. See copying.txt for details
Win32 Available Volume Information
\\.\Volume{e2b9fbd3-220b-4711-a4c5-94542e11a61}\
  link to \\?\Device\HarddiskVolume3
  fixed media
  Mounted on \\.\c:

\\.\Volume{2647691c-74a7-40e6-9688-47053e2565ff}\
  link to \\?\Device\HarddiskVolume4
  fixed media
  Mounted on \\.\d:

\\.\Volume{e0c5e857-ee66-45a6-a36e-938f3c2c579f}\
  link to \\?\Device\HarddiskVolume5
  fixed media
  Not mounted

\\.\Volume{920fb844-f9ba-dddd-a7c8-59c30c799799}\
  link to \\?\Device\HarddiskVolume6
  fixed media
  Not mounted

\\.\Volume{1316343e-dd15-4636-a6ae-ecfbf756a224}\
  link to \\?\Device\HarddiskVolume7
  fixed media
  Not mounted

\\.\Volume{80c19658-0000-0000-0000-010000000000}\
  link to \\?\Device\HarddiskVolume8
  fixed media
  Mounted on \\.\f:

\\.\Volume{ca8ecbc6-0f97-4b9f-9d93-903d3d77fc74}\
  link to \\?\Device\HarddiskVolume1
  fixed media
  Not mounted

\\.\Volume{66775bb8-95b1-11f0-b676-a036bc2ee6c1}\
  link to \\?\Device\CdRom0
  CD-ROM

Administrator: Command Prompt - dd if=\\.\Volume{80c19658-0000-0000-0000-010000000000} of=D:\Courses\FRS301\Lab3\dd-0.5\usb.img

NT Block Device Objects
\\?\Device\Harddisk0\Partition0
  link to \\?\Device\Harddisk0\Disk0
  Fixed hard disk media, Block size = 512
  size is 512110198592 bytes
\\?\Device\Harddisk0\Partition1
  link to \\?\Device\HarddiskVolume1
  \\?\Device\Harddisk0\Partition2
  link to \\?\Device\HarddiskVolume2
  Fixed hard disk media, Block size = 512
  size is 16777216 bytes
\\?\Device\Harddisk0\Partition3
  link to \\?\Device\HarddiskVolume3
  \\?\Device\Harddisk0\Partition4
  link to \\?\Device\HarddiskVolume4
  \\?\Device\Harddisk0\Partition5
  link to \\?\Device\HarddiskVolume5
  Fixed hard disk media, Block size = 512
  size is 83886080 bytes
\\?\Device\Harddisk0\Partition6
  link to \\?\Device\HarddiskVolume6
  Fixed hard disk media, Block size = 512
  size is 23622320128 bytes
\\?\Device\Harddisk0\Partition7
  link to \\?\Device\HarddiskVolume7
  Fixed hard disk media, Block size = 512
  size is 209715200 bytes
\\?\Device\Harddisk1\Partition0
  link to \\?\Device\Harddisk1\Disk1
  Fixed hard disk media, Block size = 512
  size is 2147483648 bytes
\\?\Device\Harddisk1\Partition1
  link to \\?\Device\HarddiskVolume8


Virtual input devices
/dev/zero (null data)
/dev/random (pseudo-random data)
- (standard input)

Virtual output devices
- (standard output)

D:\Courses\FRS301\Lab3\dd-0.5>dd if=\\.\Volume{80c19658-0000-0000-0000-010000000000} of=D:\Courses\FRS301\Lab3\dd-0.5\usb.img
rawwrite dd for windows version 0.5.
Written by John Newbigin <jn@it.swin.edu.au>
This program is covered by the GPL. See copying.txt for details
```

ảnh: ta thấy phân vùng Mounted on \\.\f là phân vùng USBTEST (F:) cần tạo bản sao để phân tích. Sử dụng lệnh:

dd if=\\.\Volume{80c19658-0000-0000-0000-010000000000} of D:\Courses\FRS301\Lab3\dd-0.5\usb.img để tạo file bản sao cho usb này.



ảnh: tạo thành công file usb.img bản sao của USBTEST (F:)