



## LAB 8


### Assigning a BIOS Password



ảnh trên: vào BIOS đặt mật khẩu BIOS là 123456 và lưu lại, khi ta khởi động lại vào BIOS thì hệ thống sẽ yêu cầu nhập mật khẩu




ảnh trên: Cố tình nhập sai mật khẩu 3 lần để hệ thống hiển thị mã System Disable (00413)




ảnh trên: vào trang bios-pw.org (chức năng tương tự như công cụ keygen vì trang download của keygen không còn cho phép tải về nên ta sử dụng công cụ online để thay thế). Nhập mã System Disable (00413) mà ta nhận được ở trên.

Kết quả: thu được mã ở Generic Phonix. Ta sử dụng mã này để thử đăng nhập vào BIOS. Nếu không thành công có thể click “Get Password” thử lại mã khác.




ảnh trên: sử dụng mã Generic Phonix lấy được thay thế mật khẩu đã đặt đăng nhập thành công vào BIOS

## Setting a Boot Password



ảnh trên: Vào BIOS > Security > Password on boot và Enable. Nhập 123456 để set password khi khởi động (Khi ta bật nguồn và khởi động vào Hệ điều hành, hệ thống sẽ yêu cầu nhập mật khẩu).



ảnh trên: Khởi động lại máy ảo và cố tình nhập sai mật khẩu quá 3 lần để hệ thống hiển thị mã System Disable (000000)

Clear unknown BIOS passwords

Home Sources

## Enter your code


00000

Get password

Try one of the following codes:

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Generic Phoenix                   | zzvsxg  |
| HP/Compaq Phoenix BIOS            | pdbld   |
| Fujitsu-Siemens Phoenix           | 797996  |
| Fujitsu-Siemens (model L) Phoenix | 3162982 |
| Fujitsu-Siemens (model P) Phoenix | 115366  |
| Fujitsu-Siemens (model S) Phoenix | 823715  |
| Fujitsu-Siemens (model X) Phoenix | 28113   |


ảnh trên: tiếp tục nhập mã System Disable (00000) vào trang bios-pw.org để lấy mã Generic Phonix và thử dùng mã này thay thế password on boot



Kết quả: Dù thử rất nhiều lần nhưng mã này vẫn không thể đăng nhập vào được. Rõ ràng 00000 không phải là mã thực sự. Keygen này hoạt động với mật khẩu BIOS, nhưng không hoạt động với mật khẩu khởi động.

## Clearing the Passwords





Vào lại và đăng nhập vào BIOS, Enter vào Password on boot để tắt mật khẩu khi khởi động. Sử dụng các phím mũi tên để chọn "Đặt Mật khẩu Giám sát" và nhấn Enter. Trong ô "Đặt Mật khẩu Giám sát" màu xanh lam, nhập 123456 vào dòng đầu tiên. Nhấn Enter bốn lần. Màn hình BIOS bây giờ sẽ hiển thị cả hai mật khẩu đều đã được xóa.

Kết quả: ta đã xoá được mật khẩu khi Khởi động (Password on boot) và cả mật khẩu khi vào BIOS