Empréstimos Online

Requisitos Funcionais

- **RF01** O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários do tipo Fornecedor, exigindo um e-mail, senha, nome, telefone e capital.
- **RF02** O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários do tipo Tomador, exigindo um e-mail, senha, nome, telefone, endereço e renda mensal.
- RF03 O sistema deve permitir autenticação de usuários.
- **RF04** O sistema deve permitir a alteração da senha de usuários, exigindo o e-mail, senha antiga e nova senha.
- **RF05** O sistema deve permitir a alteração dos dados cadastrais do usuário.
- **RF06** O sistema deve permitir ao Tomador criar uma solicitação de empréstimo definindo o valor e quantidade de parcelas mensais.
- RF07 O sistema deve permitir ao Tomador cancelar uma solicitação de empréstimo
- **RF08** O sistema deve permitir ao Fornecedor visualizar todas as solicitações de empréstimo pendentes na plataforma
- **RF09** O sistema deve permitir ao Fornecedor enviar uma Proposta com um valor de juros por parcela
- **RF10** O sistema deve exibir o valor de juros mensais e calcular o valor total do empréstimo, e permitir ao Tomador aceitar ou recusar a Proposta
- RF11 O sistema deve permitir ao Fornecedor cancelar uma Proposta
- **RF12** O sistema deve exibir para o Fornecedor todas as suas propostas, empréstimos e suas parcelas
- **RF13** O sistema deve exibir para o Tomador todas as suas solicitações de empréstimo, propostas recebidas, empréstimos e suas parcelas
- RF14 O sistema deve criar as parcelas de cada empréstimo de forma automática
- **RF15** O sistema deve permitir ao Fornecedor aprovar ou reprovar um pagamento de parcela

Requisitos Não Funcionais

Segurança

RNF01 – Os usuários devem estar autenticados para acessar o sistema e ter acesso a qualquer funcionalidade especifica do Tomador ou Fornecedor

RNF02 – O usuário deve se autenticar novamente a cada 6 horas

Desempenho

RNF03 – Todas as operações de inserção e edição devem ser executadas em menos de 10 segundos.

Implementação

RNF04 – O sistema deve ser desenvolvido na plataforma .NET, em sua última versão (.NET 5).

Utilização de dispositivos

RNF05 – O sistema deve estar disponível via browser.

Regras de Negócio

- **RN01** A senha do usuário deve possuir no mínimo 8 e no máximo 16 caracteres.
- **RN02 –** O login (e-mail) do usuário deve ser único em toda a plataforma.
- **RN03** O valor e quantidade de parcelas de cada solicitação de empréstimo deve ser maior que 0.
- **RN04** O valor dos juros de cada proposta deve ser maior ou igual a 0.
- **RN05** Uma vez que uma Proposta é reprovada ou aprovada, ela não pode ser editada.
- **RN06** Ao aceitar uma proposta, um novo empréstimo é criado com o Status AguardandoTransferencia.
- **RN07** Um empréstimo pode ser cancelado pelo Tomador ou pelo Recebedor, desde que esteja no status AguardandoTransferencia.
- **RN08** O Tomador deve aprovar o comprovante de transferência para que o Empréstimo mude seu Status para EmAndamento e suas parcelas sejam geradas.

RN09 – O sistema deve gerar uma parcela por mês no mesmo dia da transferência, começando no mês seguinte.

RN10 – Uma parcela pode ter 0 ou mais pagamentos

RN11 – Uma parcela só muda para o Status Paga quando seu valor é pago por completo.

RN12 – Todo Pagamento deve ser aprovado pelo Fornecedor para ser contabilizado na Parcela.

RN13 – Um Tomador não pode solicitar um novo empréstimo caso possua alguma parcela em atraso na plataforma.

RN14 – Um Tomador não pode solicitar um empréstimo superior à sua renda mensal.

Detalhamento de Casos de Uso

CDU01 - Realizar cadastro do usuário

CDU02 - Realizar login

CDU02 – Realizar logout

CDU03 - Alterar os dados cadastrais

CDU04 - Alterar senha

CDU05 – Criar solicitação de empréstimo

CDU06 - Cancelar solicitação de empréstimo

CDU07 – Enviar proposta de empréstimo

CDU08 – Cancelar proposta de empréstimo

CDU07 – Aceitar proposta de empréstimo

CDU08 - Recusar proposta de empréstimo

CDU08 - Cancelar empréstimo

CDU08 – Enviar comprovante de transferência

CDU08 – Reprovar comprovante de transferência

CDU08 – Aprovar comprovante de transferência

CDU08 – Efetuar pagamento de parcela

CDU08 – Aprovar pagamento de parcela

CDU08 – Reprovar pagamento de parcela