Tài liệu hướng dẫn cài đặt CRM

Dự án: CRM Đại Học Mở TP.Hồ Chí Minh



Công ty cổ phần công nghệ HTECOM

Số 89/27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội | Email: info@htecom.vn | Website: htecom.vn |

Tel: 02435114555

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CRM	3
I. CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT SOURCE CODE	3
II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TỔNG ĐÀI (VOIP24H)	4
Thông tin hỗ trơ	5



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CRM

I. CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT SOURCE CODE

- 1. Tải source code do HTECOM cung cấp từ Github.
- 2. Tạo file .env bằng cách coppy file .env_example trong source code.
- 3. Mở terminal tại thư mục vừa được tải về.
- 4. Chạy "composer install" để cài đặt các thư viện của dự án.
- 5. Trong file .env cấu hình database ở các dòng sau:

DB_DATABSE = (**Tên Database**)

DB_USERNAME = (Tên user Database)

DB_PASSWORD = (Mật khẩu Database)

- 6. Chạy lệnh "php artisan key:generate" trong terminal của dự án để tạo khóa của dự án.
- 7. Chạy lệnh "php artisan migrate" trong terminal của dự án để tạo các bảng trong Database.
- 8. Chạy lệnh "php artisan db:seed" để tạo các Data mặc định bắt buộc
- 9. Cấu hình gửi mail. Trong file .env thay đổi các dòng sau:

MAIL_HOST = (Địa chỉ máy chủ smtp)

MAIL PORT = (Cổng kết nối smtp)

MAIL USERNAME = (Email đăng ký smtp)

MAIL_PASSWORD = (Mật khẩu của mail smtp)

10. Tài khoản mặc định để đăng nhập CRM với quyền cao nhất

Email: admin@gmail.com

Mật khẩu: password



II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TỔNG ĐÀI (VOIP24H)

1. Trong file .env sửa các dòng sau:

API_KEY = 73a9c69764c73d4c486d25c6bec45e03c96b8197 API_SECRET = b0e338fb9cda956f33f55a7971d4c31537e77ced VOIP_IP = 02888888487



Thông tin hỗ trợ

Mọi thắc mắc về phần quản trị xin liên hệ với HTECOM technology trong giờ hành chính các ngày thứ hai đến thứ sáu.

• Tel: 02435 114 555

• Email: support@htecom.vn

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA HTECOM