				作成日2024年3月5日		
ユーザー名	株式会社DIW村					
		理システム				
		機能一	- 暫夫			
		<u> </u>	<u> </u>			
<u></u> 版数・リビジ	ョ 作成・更新日	改版理由・箇所			PL	担当
Rev 1.00	2024/3/5	初版作成			打越	
						l l

補足説明書							
システム名	画面名	作成会社	担当者				
勤怠管理システム	勤怠登録	DIW	打越				

## ■目次

- 概要
- I/0関連図
- 画面レイアウト
- ・項目説明
- イベントー覧
- 補足説明書

## ■概要

1. 機能概要(従業員登録)

本画面は、会社側で従業員の個人情報、勤怠状況の把握管理の際に利用される。

本画面は、会社の管理アカウントを持つ管理者が登録を行う。

一般アカウントを持つ社員は登録された情報を見る、更新することはできるが初回の登録に関しては管理者権限を持つものが行うものとする。

検索されたプロスペクト一覧のプロスペクト番号をクリックすると、プロスペクト登録画面に修正モードで展開する。

検索条件を入れて「印刷」ボタンを押すと、その条件に合致した「プロスペクトー覧表」が出力される。

登録をクリックすると、登録画面で登録者の情報を入力できる。

編集確認の際に忘れや記入ミスがあった場合は前の画面に戻る事でスムーズな編集が可能となる

システム名	画面名	作成会社	担当
勤怠管理システム	勤怠管理	DIW	打越
登録户	予容の入力   登録情報入力   登録完了   上   テーブル   users		



項目説明書											
システム名							画面名			作成会社	担当者
勤怠管理システム							勤怠登録			DIW	打越
項目名	1/0	桁数	IME	必須 参	無	データ元(テーブル)	データ元項目名(列)	値チェック/初期値	備考	'	
身分		100				users	id	自動採番			
苗字	1/0		0n		W	users	family_name	漢字、ひらがな/NULL		文字数は1	
名前	1/0		0n		W	users	last_name	漢字、ひらがな/NULL カタカナ/NULL	最大入力	文字数は1	0文字
苗字読み	1/0		0n			users	family_name_kana	カタカナ/NULL		文字数は1	
名前読み	1/0		0n		W	users	last_name_kana	カタカナ/NULL	<u>最大入力</u>	文字数は1	0文字
メールアドレス	1/0	50	0ff		W	users	mail	半角英数字、半角ハイフン、半角			0文字
パスワード		255				users	password	半角英数字/NULL	●で表示		- 15 4 5 (
性別	1/0	1	0ff			users	gender	男、女の2種類であるか/NUII		「男」で10	
郵便番号	1/0	7	0ff			users	postal_code	半角英数字/NULL	<u>最大入力</u>	文字数は7	7 文字
住所		100	0n			users	address	なし/NULL			
勤務先会社名	1/0		0n			users	company_name	働く場所			
担当業務	1/0		0n			users	work	働いている業務の内容			
スタッフコード	<u>I/0</u>	6	0ff		_	users	staff_code	従業員1人1人に割り当てられた数字	0 - 10 4 /		-1-10-0
アカウント権限	1/0	1	0ff		<u>P</u>	users	authority		0の場合に	<u>は「有効」</u>	で1の場合
登録日時	1/0		0ff			users	registered_time	なし/登録日時			
更新日時	1/0		0ff			users	update_time	なし/NULL			
					_/						
					-	I/O:I(入力)、O(出力)、	, I/O(入出力)				
					4	必須:○(必須)、△(条件	‡により)、ブランク(任				
					_	意)					
					_	桁数:最大桁数(Max Lei	ngth)				
						IME:On(全角日本語)、Off(半角英数字)					
					$\dashv$	参照:W(ウィンドウ検索)	、P(フルダウン)	)			
					$\overline{}$			(			

	イベント一覧						
システム名	<u> </u>	作成会社	担当者				
勤怠管理システム	勤怠登録		DIW	打越			
イベント	処理内容および引数(データ元. 引数名, データ型, 桁数, 必須, チェック)	備考					
確認ボタン	<b> 各フォームの値を送信しながら、確認画面へ移行</b>						
	session値 authorityが管理者の場合のみ使用可能とする。						
	   バリデーション						
	- 1,1,7,7,7,7,7,7,1,7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1						
	入力必須、最大文字数10文字まで、						
	名前(名前)						
	入力必須、最大文字数10文字まで、						
	カナ(苗字)						
	入力必須、最大文字数10文字まで、						
	カナ(名前)						
	入力必須、最大文字数10文字まで、						
	メールアドレス			-			
	入力必須、最大文字数50字まで、半角英数字、半角ハイフン、半角記号のみ入力可能						
	パスワード						
	入力必須、最小文字数3字以上、最大文字数10字まで、半角英数字、半角ハイフン、半角記号のみ入力可能						
	性別						
	選択必須						
	郵便番号						
	入力必須、半角英数字、半角ハイフンのみ入力可能						
	住所						
	入力必須						
	勤務先会社名						
	バリデーションなし						
	担当業務						
	バリデーションなし						
	スタッフコード						
	バリデーションなし						
	アカウント権限						
	選択必須						

補足説明書							
システム名	画面名	作成会社	担当者				
勤怠管理システム	勤怠登録	DIW	打越				

## ■画面URLについて

- ・アカウント登録画面 ←URLは、任意のURL userRegist./userRegist.php
- ・アカウント登録確認画面 ←URLは、任意のURL/ruserRegist./userRegist\_confirm.php
- ・アカウント登録完了画面 ←URLは、任意のURL/userRegist./userRegistComplete.php

## 【入力情報の保持】

前に戻る」ボタン押下時に、アカウント登録画面の各項目に入力値(アカウント登録確認画面で表示した入力値)をセットする。 それにより、アカウント登録画面での再入力の手間を省く。