

Masterisation et configuration des PC portables :

1.1 Gérer le patrimoine informatique

1.2 Répondre aux incidents et aux demandes

Contexte :

- À la suite de l'arrêt maladie de la personne en charge besoin de le remplacer pour effectuer son travail et ne pas prendre de retard

Support :

- Accès a la clef de masterisation
- Accès au différents pc portables neuf
- Accès a la documentation sur Confluence

SCCM Master W11 - Masteriser ou Remasteriser un poste dans GEOAD sans REQ AFTER MASTER

Comment remasteriser un poste dans GEOAD sans REQ AFTER MASTER ?


Principe :

1. Aller sur le master W11 dans l'outil de gestion de l'installation de l'OS
a. Sélectionner le poste sur lequel on veut installer l'OS
b. Aller sur l'outil de gestion de l'installation de l'OS
c. Sélectionner le poste sur lequel on veut installer l'OS
d. Sélectionner le poste sur lequel on veut installer l'OS
e. Sélectionner le poste sur lequel on veut installer l'OS

Cas de remasterisation d'un poste

1. Dans la console SCCM :


- a. Cliquer sur Devices
- b. Rechercher le nom du PC
- c. Clic droit sur le PC et cliquer sur Delete
 - i. Vérifier le nom du PC avant suppression
 - ii. Valider en cliquant sur Delete



<https://management.azure.com/profiling/azure/azure-portal/azure-portal.aspx>




1. Cocher le PC et cliquer sur Delete




Cas de masterisation d'un poste neuf

1. Brancher une clé USB de master boot Media
2. Démarrer le PC
3. Appuyer sur F12 jusqu'à ce que le menu boot apparaisse
4. Booter sur la clé USB
5. Entrer le mot de passe de la clé bootable : 123456789
6. Sélectionner le master à appliquer (actuellement 23H2)
7. Choisir la langue FR
8. Choisir le domaine geoad.net
9. Attendre la fin de la masterisation du poste
10. La masterisation est terminée quand le prompt Windows est disponible



1. Récupérer le nom du PC

- Saisir .\ dans la case utilisateur lors de la première ouverture de session
- Le nom du PC apparaît en bas



1. Se connecter à la console AWS IAM

a. https://console.aws.amazon.com/iam/home?ref=iam_iamconsole

b. Choisir les identifiants IAM utilisés

2. Aller la page de "M" à "Ajouter et ajouter un rôle"

3. Choisir la "M" à "Ajouter et ajouter un rôle"


4. Choisir la "M" dans l'liste correspondante et aller sur la section "Rôles"

a. Choisir la "M" dans la liste

`arn:aws:iam::123456789012:role/MyRole`

b. Choisir la "M" dans la liste

`arn:aws:iam::123456789012:role/MyRole`



and then click "Save current"

Browse for Objects

▶  Groups

▼  Laptop

▶  W10

▶  W11

▶  Stock

▶  GDE

▶  CFF



1. Se connecter sur le PC avec son compte **gdc\adm.XXXXXX**
2. Ouvrir Cmd et saisir **gpupdate /force**
3. Attendre que les GPO s'appliquent
4. Puis redémarrer le PC

```
Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.22631.3007]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\max.hoorelbeke>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

1. Se connecter sur le PC avec son compte **gdc\adm.XXXXXX**
2. Renommer le PC avec la règle de dénomination standard (MXXXXXX, WXXXXXX)
 - i. M pour les PC portables
 - ii. W pour les PC fixes
 - iii. xxxxxx = étiquette tag geodis
3. Appuyer sur les touches Windows + X en même temps
4. Cliquer sur Système
5. Cliquer sur Domaine ou groupe de travail (capture n°1)
6. Cliquer sur Modifier (capture n°2)
7. Renseigner le nom du PC (capture n°3)
8. **Redémarrer le PC après modifications**

Système > Informations système

M111089
21HJ53KD00

Spécifications de l'appareil

Nom de l'appareil	M111089
Nom complet de l'appareil	M111089.geoad.net
Processeur	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U 1.30 GHz
Mémoire RAM installée	32,0 Go (31,7 Go utilisable)
ID de périphérique	49596871-469E-4F2E-B91A-A355618E1A43
ID de produit	00331-10000-00001-AA264
Type du système	Système d'exploitation 64 bits, processeur x64
Stylet et fonction tactile	La fonctionnalité d'entrée tactile ou avec un stylet n'est pas disponible sur ce périphérique.

Liens connexes

- Domaine ou groupe de travail**
- Protection du système
- Paramètres avancés du système

Liens connexes

Domaine ou groupe de travail

Protection du système

Paramètres avancés du système

Pour utiliser un Assistant et vous joindre à un domaine ou un groupe de travail, cliquez sur Identité sur le réseau.

Identité sur le réseau

Pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine ou de groupe de travail, cliquez sur Modifier.



Nom de l'ordinateur :


M111089



Nom complet de l'ordinateur :


M111089.geoad.net

1. Ouvrir le panneau de configuration
2. Rechercher et ouvrir Configuration Manager
3. Dans l'onglet Site, Cliquer sur **Configure Settings**
 - a. Valider la demande d'élévation de privilège
 - b. Cliquer sur le bouton **Find Site**



1. En fin d'installation des softs, le PC reboot tout seul.
2. Cela signifie que la masterisation du PC est terminée

Lancer l'application System Update et faire toutes les mises à jour drivers sur les Laptops Lenovo



Une fois que le PC est entièrement masterisé et prêt à être mis en stock :

1. Remettre le PC dans son emballage, et y insérer un **livret d'accueil informatique**