

Índice

1.	Desconectar mouse o trackpad	1
2.	Activar modo alto contraste	3
3.	Desactivar imágenes	5
4.	Verificar subtítulos o transcripciones	6
5.	Etiquetas de campo	7
6.	Desactivar CSS.	8

1. Desconectar mouse o trackpad.

La primera prueba que realizaremos en nuestra web, será navegar a través de ella, sin usar el ratón o el trackpad en el caso de los portátiles.

Solo utilizaremos el teclado:

- Tab y Shift+Tab → para moverse por todos los elementos que pueden ser activados.
- Flechas de dirección → para moverse dentro de un elemento.
- Intro o Espacio → para activar o seleccionar un elemento.




En este caso podemos ver que si vamos pulsando el tabulador se ira desplazando por los elementos que se pueden activar en este caso es una etiqueta <a> que nos lleva a la página de merchandising.

Si pulsamos intro activaremos el elemento y nos dirigirá la página merchandising.




Por ejemplo, en el menú, que aparece cuando disminuye los pixeles de la pantalla, podemos seleccionarlo con el tabulador entrar en el con el intro, con las flechas de dirección seleccionar un elemento de la vista y activarlo volviendo a pulsar intro.



2. Activar modo alto contraste.

Para realizar esta prueba tendremos que Seleccionar el botón de Inicio y, a continuación, seleccionar Configuración \rightarrow Facilidad de acceso \rightarrow contraste alto.

Tendrán que ser visibles los elementos que componen la página web, pudiendo navegar por la página, sin ningún tipo de problema en alto contraste.





Importante que se puedan visualizar los iconos que utilizamos para realizar acciones.






3. Desactivar imágenes.

Para la siguiente prueba tendremos que instalar una extensión en nuestro navegador en nuestro caso Chrome, llamada Web Developer, para poder desactivar las imágenes y ver si aparece un texto describiendo la imagen.




4. Verificar subtítulos o transcripciones.

Tendremos que comprobar que todos los contenidos multimedia que contenga la página estén subtitulados.



5. Etiquetas de campo.

Para esta prueba debemos comprobar que las etiquetas o enunciados de los formularios estén vinculados con sus respectivos campos y al pulsar estos enunciados nos posicionen e los inputs para poder escribir.





6. Desactivar CSS.

Para esta prueba volveremos a utilizar Web Developer, para desactivar las hojas de estilo en cascada al hacer esto, se mostrará la estructura básica de html.

Tendremos que fijarnos que, aunque la página web no tenga css tiene que tener una estructura con sentido, con la que el usuario sea capaz de interactuar, sin que desaparezca la funcionalidad que nos permita operar con la web.

- Iniciar sesión
 Discos
 Merchandising
 Eventos



Discos Ribera

Buscar...

Discos

Merchandising

Eventos

Iniciar sesión

Introduzca su usuario:

Introduzea su contraseña:

Contraseña...

Iniciar Borrar



Discos Ribera

Tienda online dedicada a la venta de discos, ropa de grupos de música y entradas de eventos y conciertos.

Nuestros productos en oferta



Disco-Black Sabbath

25€



Ropa AC/DC

40€

shopping_cart