C++操作符重载教学题:编写bitvector

目标

基于我们给的代码框架,编写一个容器MyBitVector,用该容器维护一个0/1序列

通过这个练习学习: 如何使用操作符重载进行设计以简化代码

框架代码概要和要求

- 需要设计两个私有成员变量
 - 。 size 表示存储和打印的0/1序列长度
 - o data 表示存储的0/1序列
- 构造函数
 - MyBitVector(int size) 存储一个长度为size, 内容为0的序列
 - o MyBitVector(const string &s)参数为0/1字符串序列,将其转为对应的0/1序列进行存储
- 成员函数
 - o set(int index) 将index位置的bit设置为1
 - o clear(int index)将index位置的bit设置为0
 - get(int index) 获取index位置的bit信息
 - o print 打印一行长度为size的0/1序列,中间没有空格
- 操作符重载
 - 。 二元操作符:
 - MyBitVector operator&(MyBitVector &other) 按位与操作
 - MyBitVector operator (MyBitVector &other) 按位或操作
 - MyBitVector operator^(MyBitVector &other) 按位异或操作
 - 。 单元操作符
 - MyBitVector operator~() 按位取反
 - MyBitVector & operator &= (MyBitVector & other) 原地按位与操作
 - MyBitVector &operator|=(MyBitVector &other) 原地按位或操作
 - MyBitVector &operator^=(MyBitVector &other) 原地按位异或操作

测试代码

- 包括main函数和对应的test*()测试用例
- 测试内容为print的打印结果,即当前MyBitVector实例中存储的0/1序列

注意事项

- 完成TODO标注的函数
 - 。 注意操作符重载的函数签名

- 有的是返回新的MyBitVector
- 有的是返回已有MyBitVector的引用
- 。 建议在实现get/set/clear时加上运行时检查,防止产生非法越界操作
- 提交要求
 - o **请不要修改main函数和测试代码! **可能会影响后台用例的判定
 - 。 不要投机取巧!
 - 助教会人工检查运行行为异常的代码提交,并将本次练习记录为0分
- 测试样例

```
void test(){
    MyBitVector bv1("00000000");
    MyBitVector bv2("11110011");
    MyBitVector bv3 = bv1 | bv2;
    bv3.print();
}
//正确输出结果
11110011
```

练习之外 (不作为练习, 仅供扩展学习)

- bitvector有很多良好的特性,在实践中的应用非常广泛
 - o 数据存储得非常紧密,能充分利用缓存,减少耗时的内存store/load操作
 - 。 有利于实现bit-level的并行计算
 - 。 可以用在需要大量求解交并集的场景中
- 但是bitvector很容易造成大量的空间浪费
 - 一般会根据具体场景设计或使用特定的bitvector实现,可以搜索sparse bit vector
- 一个设计良好的bitvector需要考虑很多因素
 - 。 如何实现高效的扩容
 - 。 如何对长度不同的bitvector进行位操作
 - 。 如何减少空间浪费

附录: 代码框架

```
#include <iostream>
using namespace std;

class MyBitVector {
private:
    // TODO: Add your private member variables here
```

```
public:
    explicit MyBitVector(int size) {
        // TODO: Add your constructor here, and initialize your
bitvector with 0s
    }
    explicit MyBitVector(const string &s) {
        // TODO: Add your constructor here, and initialize your
bitvector with the given string of 0s and 1s
    }
    void set(int index) {
        // TODO: Set the bit at index to 1
    }
    void clear(int index) {
        // TODO: Set the bit at index to 0
    }
    bool get(int index) {
        // TODO: Return the value of the bit at index
        return false;
    }
    void print() {
        // TODO: Print the bitvector to continuous 0s and 1s of given
length
    }
    // TODO: operator overloads to generate new bitvectors from
existing ones
   MyBitVector operator&(MyBitVector &other) {
        // TODO: bv = bv1 & bv2
    }
    MyBitVector operator (MyBitVector &other) {
       // TODO: bv = bv1 | bv2
    }
   MyBitVector operator^(MyBitVector &other) {
        // TODO: bv = bv1 ^ bv2
    }
   MyBitVector operator~() {
        // TODO: bv1 = \simbv2
        // question: what if we want to modify the original bitvector
without creating a new one?
    }
```

```
// TODO: operator overloads to modify existing bitvectors in place
    MyBitVector & operator & = (MyBitVector & other) {
        // TODO: bv1 &= bv2
    }
    MyBitVector & operator | = (MyBitVector & other) {
        // TODO: bv1 |= bv2
    }
    MyBitVector & operator^=(MyBitVector & other) {
        // TODO: bv1 ^= bv2
    }
};
void test1() {
    MyBitVector bv1("01010100");
    MyBitVector bv2("11101111");
    MyBitVector bv3 = bv1 & bv2;
    bv1 &= bv2;
    bv1.print();
    bv2.print();
    bv3.print();
}
void test2() {
    MyBitVector bv1("00001000");
    MyBitVector bv2("11010011");
    MyBitVector bv3 = bv1 | bv2;
    bv1 |= bv2;
    bv1.print();
    bv2.print();
    bv3.print();
}
void test3() {
    MyBitVector bv1("00010010");
    MyBitVector bv2("10111001");
    MyBitVector bv3 = bv1 ^ bv2;
    bv1 ^= bv2;
    bv1.print();
    bv2.print();
    bv3.print();
}
void test4() {
    MyBitVector bv1("00100100");
    MyBitVector bv2 = ~bv1;
    bv1 = \sim bv1;
```

```
bv1.print();
    bv2.print();
}
void test5() {
    MyBitVector bv1("00000001");
    bv1.set(2);
    bv1.print();
}
#define TEST(x) std::cout << "test" << #x << "\n"; test##x();</pre>
int main() {
   TEST(1);
   TEST(2);
    TEST(3);
    TEST(4);
    TEST(5);
   return 0;
}
```