

Uso Interno

Tipo de Documento:

Área de Aplicação:

Tecnologia de Informação

Título do Documento:

Procedimento de acesso para utilização do super

usuário (Firefighter)

Sumário

1.	OBJETIVO	. ′
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	. 1
	DEFINIÇÕES	
	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	
5.	RESPONSABILIDADES	. 2
6.	REGRAS BÁSICAS	. 2
7.	CONTROLE DE REGISTROS	. 2
8.	ANEXOS	. 4
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES	. 4

1. OBJETIVO

Esta norma tem o objetivo de estabelecer as regras para a utilização do super usuário (Firefighter) nos ambientes SAP da CPFL Energia.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

Todas as empresas com participação direta da CPFL Energia.

2.2. **Área**

SSMS – Gerência de Serviços e Manutenção de Sistemas de TI SSIO – Gerência de Serviços de Infraestrutura e Operações de TI

3. DEFINIÇÕES

Os principais termos contidos nesta norma envolvem as seguintes definições:

GRC: Governance Risk and Compliance;

GRAC: GRC Acess Control;

EAM: Emergency Access Management

Nº Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17163	Instrução	1.2	Emerson Cardoso	10/05/2022	1 de 4



Uso Interno

Tipo de Documento:	Procedimento
Área de Aplicação:	1 10cediment

Título do Documento:

Tecnologia de Informação

Título do Documento:

Procedimento de acesso para utilização do super usuário (Firefighter)

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Principais documentos e regulamentações relacionados com esta norma:

Internos

- Diretrizes de Segurança da Informação;
- Código de Ética e de Conduta Empresarial do grupo CPFL;
- Norma para Gestão de Acessos;
- Procedimento de Controle de acesso aos Sistemas SAP;
- Procedimento de Análise e Monitoramento de Transações Críticas.

Externos

- NBR ISO/IEC 27001:2013
- Sarbanes-Oxley Act of 2002 Section 404
- Cobit Control Objectives for Information and related Technology

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Gerência de Serviços e Manutenção de Sistemas de TI

É de responsabilidade de esta Gerência aprovar a solicitação de liberação do acesso do super usuário (Firefighter) e revisar o log das ações realizadas no período no prazo estabelecido.

5.2. Gerência de Serviços de Infraestrutura e Operações de TI

É de responsabilidade de esta Gerência aprovar a solicitação de liberação do acesso do super usuário (Firefighter) e revisar o log das ações realizadas no período no prazo estabelecido.

6. REGRAS BÁSICAS

O Super Usuário (Firefighter) possui acesso privilegiado no ambiente SAP que deverá ser utilizado somente para situações emergenciais e/ou críticos da empresa e sua utilização é restrita a Diretoria de Tecnologia da Informação e Authi.

6.1. Processo de solicitação e utilização do super usuário

Diante da necessidade emergencial de resolução de um problema que deve estar associado sempre a um incidente no CRM Dynamics, o usuário identifica a necessidade de utilização do acesso emergencial.

Para acesso o usuário deve entrar em contato com Segurança da Informação GRC que avaliará a real necessidade e abrirá a Solicitação de acesso emergencial no GRC, sendo que o prazo de acesso será no máximo em até 3 dias úteis. Caso a requisição seja aberta no final do dia o prazo começará a contar a partir do dia útil seguinte.

Nº Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17163	Instrução	1.2	Emerson Cardoso	10/05/2022	2 de 4



Uso Interno

Tipo de Documento:

Área de Aplicação:

— Procedimento

Técnologia de Informação
Título do Documento:

Procedimento de acesso para utilização do super usuário (Firefighter)

Atualmente existem 2 perfis Firefighter:

- FFID_ADM destinado para equipe Basis;
- FFID-FUNC destinado para equipe funcional.

A solicitação quando criada é encaminhada para aprovação das gerências responsáveis, sendo:

- FFID_ADM Gerência de Serv de Infraestr e Operacoes TI;
- FFID-FUNC Gerente Serv Manutencao de Sistemas TI.

Após a aprovação do acesso emergencial, o usuário deverá logar no GRC-AC (GP1) (via saplogon abap):

- Acessar a transação GRAC_EAM (ou GRAC_SPM) no abap;
- Selecionar o motivo do acesso emergencial;
- Detalhar o acesso emergencial;
- Descrever as transações que deseja acessar nesta sessão;
- Já no backend, executar as ações emergenciais necessárias;
- No término das ações emergenciais, sair do backend;
- Sair da Tela do Firefighter;
- Sair do GRC-AC (GP1)

6.2. Processo de revisão do log de acesso emergencial

Ao utilizar o acesso emergencial, todas as ações serão gravadas, todas as transações executadas em quais momentos foram executadas (data e hora) e valores de campos atualizados. Será gerado um log consolidado de segurança.

Quando o usuário sair do firefighter, o gestor responsável pela aprovação do firefighter irá receber uma notificação do SAP GRC, informando que tem uma solicitação a ser analisada:

- O revisor deverá analisar a solicitação de revisão de acesso do firefighter;
- Inserir na solicitação as ações necessárias (comentários/anexos) sobre o acesso do usuário e finalizar a solicitação.

Esta revisão deverá ser realizada em até 5 dias úteis após a utilização do firefighter.

Nº Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:17163Instrução1.2Emerson Cardoso10/05/20223 de 4



Tipo de Documento:

Procedimento

Área de Aplicação:

Tecnologia de Informação

Título do Documento:

Procedimento de acesso para utilização do super

usuário (Firefighter)

Uso Interno

7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
Tipo de Solicitação Acesso Super Usuário	Sistema SAP GRC	Backup	Por número de solicitação	Backup	Deletar

8. ANEXOS

Não aplicável.

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
Piratininga	EIQS	Heliane Pontes Ferreira

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior		
		Criação do Documento		
1.0	05/04/2017	Revisão geral do documento e adequação ao modelo para elaboração de documentos no GED		
1.1	09/05/2022	Revisão geral do documento		

Nº Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17163	Instrução	1.2	Emerson Cardoso	10/05/2022	4 de 4