INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus São João Evangelista

Valdir de Souza Carvalho Neto **SI 241 - Redes de Computadores III**

Atividade 04 - Apache e DHCP

Atividade 4

1. Sua função básica é fornecer páginas Web requisitadas pelos computadores clientes, geralmente por meio de navegadores Web. É o Servidor Web mais utilizado em sistemas Linux.

2. O Apache suporte os protocolos HTTP, HTTPS e FTP.

3. O comando é: sudo apt-get install apache2.

4. O comando é: sudo ufw disable.

5. Serve para listar os perfis de aplicativos disponíveis no firewall. No caso do Apache, ele exibirá perfis como Apache, Apache Full e Apache Secure, que podem ser usados para habilitar ou desabilitar o acesso através do firewall.

6. O comando é: sudo ufw allow "Apache Full".

7. O comando é: sudo ufw status.

8. Serve para verificar se o serviço do servidor Web (Apache) está funcionando e ativo corretamente.

9. DHCP é o acrônimo para Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de configuração dinâmica de Host). Ele possibilita que os computadores clientes de uma rede recebam as configurações TCP/IP (como IP, máscara e



gateway) de forma dinâmica e automática, sendo a alternativa ideal quando há mais clientes do que IPs disponíveis.


10. 1-o Instalar o pacote do servidor DHCP (isc-dhcp-server);
2-o Liberar o firewall para o DHCP (Porta UDP 68);
3-o Configurar o servidor DHCP (editando o arquivo dhcpd.conf);
4-o Reiniciar o serviço DHCP; 5-o Iniciar o serviço DHCP;
6-o Testar o DHCP recebido nos clientes.

11. Para que a VM tenha acesso à Internet, o servidor precisa enviar os parâmetros corretos por meio da configuração do escopo do DHCP, enviando o IP do gateway da rede (roteador de acesso à Internet) através da diretiva option routers e os servidores de resolução de nomes através da diretiva option domain-name-servers. O adaptador de rede também deve ter comunicação externa configurada no virtualizador (como NAT ou Bridge, caso não seja teste de Rede Interna).

12. O comando é: sudo apt-get install isc-dhcp-server.

13. Toda a configuração é feita no arquivo /etc/dhcp/dhcpd.conf.

14. * option domain-name: Define o nome de domínio da rede que será passado ao cliente.



* option domain-name-servers: Define os endereços dos servidores DNS que o cliente utilizará. Se houver mais de um, são separados por vírgula.

15. * option subnet-mask: Define a máscara da sub-rede fornecida ao client.
* option routers: Define o endereço IP do gateway padrão de saída para a internet.
* option broadcast-address: Define o endereço IP de broadcast da rede.

16. O comando é o: dhcpd -t.

17. Serve para interromper o serviço do servidor DHCP.

18. Deve-se ligar as máquinas clientes e configurar os adaptadores de rede (IPv4) para obterem o endereço IP automaticamente. Em seguida, reinicia-se a máquina client, utiliza-se o comando ipconfig (Windows) ou ifconfig (Linux) para verificar qual IP foi recebido e testa-se a comunicação utilizando o comando ping apontando para o IP do servidor DHCP.