lo Apunts DNS

Index


Instal·lació **3**
Netplan **3**
Fitxer named.conf.local **4**
Zona directa 4
Zona inversa 5
Configuració zona directa **5**
Configuració zona inversa **6**
Comprovacions 1 **6**
Servidor esclau **7**


Instal·lació

Per instal·lar el servei necessitem posar la comanda: “sudo apt install bind9”.


Netplan

1.-
Per configurar el netplan, tindrem de posar aquesta comanda:
“sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml”, pero abans posem la maquina virtual en mode Adaptador Pont





2.-
El document del netplan el tindrem tal que així:



Si volem posar més ips, les posarem abaix del que hem posat nosaltres
3.-
Per aplicar els canvis, posem: “sudo netplan apply”, i per comprovar si tot funciona posem “ip a”IP

```
bernat@bernat-srv:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100
0
    link/ether 08:00:27:d0:6f:98 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.26.10/24 brd 172.16.26.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.1.132/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86362sec preferred_lft 86362sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed0:6f98/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
bernat@bernat-srv:~$ _
```

Fitxer named.conf.local

1.-
El primer fitxer que configurem del servei és aquest, en aquest fitxer posarem les zones que tindrà el nostre servidor. Per entrar el fitxer posem “sudo nano /etc/bind/named.conf.localZona directa
Per començar a configurar-ho crearem la zona directa amb la següents files:

```
zone "bernat.cat" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.bernat.directa";

        //IP Servidor ESCLAU
        allow transfer {172.16.26.110; }; //Servidor Secundari Directe
};
```

Per començar, lo que posa: zone “bernat.cat” {. Es el domini que li posarem al servidor DNS.
La tercera línea: file “/etc/…”. És a **on estarà el fitxer de configuració de la zona inversa.**
I per últim, lo que posem: allow transfer {172.16.26.110; };. Es la ip del servidor esclau.

Zona inversa

Ara, toca la zona inversa:

```
zone "10.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.bernat.inversa";

        //IP Servidor ESCLAU
        allow-transfer {172.16.26.110; }; //Servidor Secundari Inversa
};
```

Començem en el perquè la zona comença: zone “10.in-addr.arpa” {. El 10, es el part del host de la ip, com la meva 172.16.26.10/24 posem aquesta, si **hagues de utilitzar una ip de clase B** (ex:158.16.26.10/16) ho tindrem de posar tal que així: zone “10.26.in-addr.arpa” {.

Tot lo altre es igual menys que tenim de crear un altre fitxer per la zona inversa.

Configuració zona directa

1.-
Copiem el arxiu **db.local** i li tindrem de posar el nom **db.bernat.directa**:
sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.bernat.directa.

2.-
Entrem al arxiu copiat i fem les següents configuracions:

```
  GNU nano 6.2                        /etc/bind/db.bernat.directa *
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     bernat.cat. root.bernat.cat. (
                              3_        ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dns.bernat.cat.
@       IN      A       172.16.26.0
dns     IN      A       172.16.26.10

www     IN      A       172.16.26.22
ftp     IN      CNAME   www
vpn     IN      A       172.16.26.33
dns2    IN      A       172.16.26.44
```

Configuració zona inversa

1.-

Fem el mateix del pas anterior pero copiant el arxiu db.0:

sudo cp /etc/bind/db.0 /etc/bind/db.bernat.inversa.

2.-

Entrem al arxiu copiat i fem les següents configuracions:

```
 GNU nano 6.2                        /etc/bind/db.bernat.inversa *                                S
;
; BIND reverse data file for broadcast zone
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     bernat.cat. root.bernat.cat. (
                              3_        ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns.bernat.cat.
10      IN      PTR     dns.bernat.cat.
22      IN      PTR     www.bernat.cat.
33      IN      PTR     vpn.bernat.cat.
44      IN      PTR     dns2.bernat.cat.
```

Comprovacions 1


1.-
El que primer farem abans de les comprovacions serà reiniciar el servei amb: sudo service bind9 restart.

2.-
Per fer les comprovacions dels fitxers utilitzarem aquestes comandes:

a) **Fitxer named.local:** named-checkconf /etc/bind/named.conf.local
b) **Fitxer directa:** named-checkzone bernat.cat /etc/bind/db.bernat.directa
c) **Comprovar reserva:** nslookup “nom reserva”abel.cat ”ip servidor”
d) **Fitxer inversa:** named-checkzone 10.addr-arpa /etc/bind/db.bernat.inversa

Servidor esclau

1.-
El primer que farem es canviar la ip en el netplan, per tal que coincideix amb el fitxer del servidor principal



2.-
Instal·lem el servei a la maquina: sudo apt install bind9

3.-
Per últim, anem al fitxer /etc/bind/named.conf.local i fem les següents modificacions:



"sudo nano /etc/bind/named.conf.local"

CONTROL R

clase dani

en el server master

primer tindrel en nat per poder descarregar els paquets
el primer que fem es posar: sudo apt install bind9 bind9utils


entrem al netplan
- esborrar tot fins al enp0s3
- afegim addresses

sudo netplan apply

una vegada fet aixo anem a la red de la maquina virtual i cambiem el netplan per red interna i itnet

despres fem cd /etc/bind

sudo nano named.conf.local




la ip d'abaix es la del slave

despues fem sudo cp db.local db.(nom que et demani).local TOT AIXO AL /ETC/BIND

DESPRES FEM sudo nano db.(nom que et demani).local

dins del document fem cntrl w, cntrl r(per replaçar el domini) posem localhost. i fem enter, despres posem el nom del nostre domini en aquest cas seria dani.local., enter, i a la lletra a



una vegada configurat guardem

fem un sudo service bind9 restart

ANEM A SLAVE

primer tindrel en nat per poder descarregar els paquets
el primer que fem es posar: sudo apt install bind9 ¿bind9utils?


una vegada fet aixo anem a la red de la maquina virtual i cambiem el netplan per red interna i itnet

entrem al netplan
esborrar tot fins al enp0s3
afegim addresses
- IP

sudo netplan apply

despres fem cd /etc/bind


sudo nano named.conf.local



una vegada configurat guardem

fem un sudo service bind9 restart


posem la comanda named-checkconf named.conf.local



ara fet els dos servers els reiniciem amb sudo service bind9 restart

INVERSA

anar al master i ens fiquem dins del sudo nano named.conf.local




la part d'abaix seria el slave
la ip de zone es la ip del master a la inversa treient l'ultim numero

en l'apartat file despres del /bind/ db.inversa posarem nosaltres


fem un sudo cp db.255 db.inversa

dins del document fem cntrl w, cntrl r(per replaçar el domini) posem localhost. i fem enter, despres posem el nom del nostre domini en aquest cas seria dani.local., enter, i a la lletra a



els numeros son el/s ultim/s numeros de la ip que li hem assignat

ara anem al slave



anar al slave i ens fiquem dins del sudo nano named.conf.local

per comprovar fem un sudo nano /etc/resolv.conf