
1. En cas de que no estigui instal·lat sudo apt install vsftpd
2. Mirar diferents stats: sudo service vsftpd status o restart
3. Configurar netplan sudo nano /etc/netplan/50 i a l'acabar sudo netplan apply



4. Fitxer de configuración esta a sudo nano /etc/vsftpd.conf

Configuració usuari anonymous engabiat

1. Activem l'usuari anonymous amb anonymous_enable=yes
2. Asignar directori/carpeta anon_root=/srv/ftp/anon
3. Crem el directori amb mkdir a cd /srv/ftp/
4. anon_upload_enable=YES Permet la pujada de fitxers per usuaris anònims
5. anon_mkdir_write_enable=YES Permet la creació de directoris (opcional)

Usuaris locals poden pujar i descarregar fitxers

1. Permís d'accedi a usuaris locals local_enable=yes
2. En el moment que write_enable=YES significa que els usuaris poden pujar, baixar i modificar arxius en cas de que estigui en NO només es podran llegir o baixar els arxius
3. local_umask=022 Defineix els permisos per defecte (644 per fitxers, 755 per directoris)

Engabiar usuaris

1. Crear usuaris amb adduser
2. chroot_local_user=YES significa engabiar als usuaris locals
3. chroot_list_enable=YES activar llista pels usuaris que volem engabiar
4. chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list on es troben les excepcions
5. allow_writeable_chroot=YES permet als usuaris escriure dins del seu directori chroot
6. crear fitxer sudo nano /etc/vsftpd.chroot_list
7. en la llista escrivim els usuaris que no estan engabiats

Mensaje de inicio

1. ftpd_banner=Bienvenido al servidor ftp de Xavier Contreras seria per posar un banner.

Limitar el tràfic per anonymous ex(10 kb):

1. anon_max_rate=10240

Limitar el tràfic per usuaris locals ex(20 kb):

1. local_max_rate=20480

Limitar 3 connexions màximes per ip:

1. max_per_ip=3

Nombre de sessions que es poden obrir en total:

1. max_clients=5

put fitxer-local transfereixen fitxer-local a la màquina remota
get fitxer-remot fitxer-local baixes el fitxer a la teva màquina al directori actual de treball