

Deckmaker — Hướng dẫn sử dụng

Chương trình này làm gì?

Từ một file `vocab.csv` chứa danh sách từ vựng, chương trình sẽ tự động tạo ra bộ thẻ Anki (file `.apkg`) gồm **hai loại thẻ** để bạn ôn tập:

1. **Thẻ từ vựng cơ bản** — Mặt trước hiển thị từ tiếng Anh kèm nút phát âm. Mặt sau hiển thị nghĩa tiếng Việt và câu ví dụ.
2. **Thẻ trắc nghiệm (MCQ)** — Một câu ví dụ bị khuyết từ, bạn chọn từ đúng trong 4 đáp án. Mặt sau tô màu xanh (đúng) / đỏ (sai) và hiển thị đáp án.

Yêu cầu Add-on Anki (quan trọng — làm trước khi import)

Để thẻ trắc nghiệm hoạt động đúng, bạn **cần cài addon** sau trong Anki:

1. Mở Anki, vào **Tools** → **Add-ons** (Công cụ → Tiện ích)
2. Nhấn **Get Add-ons...** (Tải tiện ích...)
3. Nhập mã: **1566095810**
4. Nhấn OK, sau đó **khởi động lại Anki**

Yêu cầu

- **File** `vocab.csv` đặt cùng thư mục với `deckmaker.exe`
- File CSV phải có **đúng 6 cột** với tên như sau (hàng đầu tiên là tiêu đề):

Từ	Phát âm	Loại từ	Ý nghĩa	Ví dụ	Ghi chú

💡 Mở file CSV mẫu bằng Excel hoặc Notepad để xem cấu trúc. Lưu ý: file phải được lưu với encoding **UTF-8**.

- **Anki** đã được cài đặt trên máy tính.

Cách chạy

Cách 1: Nhấp đúp chuột

Nhấp đúp vào `deckmaker.exe`. Một cửa sổ dòng lệnh sẽ hiện ra, hiển thị tiến trình tạo thẻ. Khi thấy dòng  `ielts_vocab.apkg` là xong.

Cách 2: Chạy từ Command Prompt / PowerShell

Mở Command Prompt hoặc PowerShell trong thư mục chứa chương trình, gõ:

```
deckmaker.exe
```

Nếu bạn đã có sẵn file âm thanh trong thư mục `audio\` và không muốn tải lại, dùng:

```
deckmaker.exe --no-audio
```

Kết quả

Sau khi chạy xong, trong thư mục sẽ có:

File / Thư mục	Mô tả
<code>ielts_vocab.apkg</code>	Bộ thẻ Anki — đây là file bạn cần import
<code>audio\</code>	Thư mục chứa file âm thanh phát âm từng từ

Import vào Anki

1. Mở **Anki**
2. Vào menu **File** → **Import...** (hoặc Tập → Nhập...)
3. Chọn file `ielts_vocab.apkg`
4. Nhấn **Import** (hoặc Nhập)
5. Xong! Bộ thẻ "IELTS Vocabulary" sẽ xuất hiện trong danh sách deck của bạn

Hai loại thẻ trong bộ deck

1. Thẻ Từ → Nghĩa

- **Mặt trước:** từ tiếng Anh (chữ to), phiên âm IPA, loại từ, và nút ► để nghe phát âm
- **Mặt sau:** nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ, ghi chú (nếu có)

2. Thẻ Trắc nghiệm (MCQ)

- **Mặt trước:** câu ví dụ bị khuyết từ, bên dưới là 4 lựa chọn (radio button). Chọn một đáp án rồi nhấn **Show Answer**.
- **Mặt sau:**
 - Bảng lựa chọn của bạn được tô màu:  xanh = đúng,  đỏ = sai
 - Bảng đáp án đúng bên dưới
 - Hiện thị "Correct!" nếu bạn chọn đúng, hoặc "Nope." nếu sai
 - Nghĩa tiếng Việt và câu đầy đủ

Xử lý sự cố

Vấn đề	Cách khắc phục
"File not found: vocab.csv"	Đảm bảo file <code>vocab.csv</code> nằm cùng thư mục với <code>deckmaker.exe</code>
File CSV bị lỗi font/chữ	Mở file CSV bằng Notepad, chọn Save As → UTF-8
Thẻ trắc nghiệm không hiển thị đúng	Kiểm tra đã cài addon <code>1566095810</code> và khởi động lại Anki chưa
Không có âm thanh phát âm	Đảm bảo máy tính có kết nối Internet khi chạy chương trình
Chương trình báo lỗi âm thanh	Chạy lại với <code>--no-audio</code> , thẻ vẫn dùng được chỉ thiếu phần phát âm
Windows SmartScreen chặn file .exe	Nhấn More info → Run anyway (Thông tin thêm → Vẫn chạy)

Thông tin thêm

- Chương trình sử dụng công nghệ **Google Text-to-Speech** để tạo giọng đọc — cần kết nối

Internet khi tạo audio.

- Mỗi lần chạy, chương trình chỉ tải audio cho những từ chưa có — các từ đã có sẽ được bỏ qua.
- File `ielts_vocab.apkg` sẽ bị **ghi đè** mỗi lần chạy.
- Muốn thêm/sửa từ vựng: chỉnh sửa file `vocab.csv` rồi chạy lại chương trình.