# Основни методи на StringBuilder и StringBuffer

| № | Метод | Връща | Описание / Какво прави | Пример |
|---|---|---|---|---|
| **1** | append(String s) | StringBuilder | Добавя низ към края | sb.append("Java"); |
| **2** | append(char c) | StringBuilder | Добавя символ в края | sb.append('!'); |
| **3** | append(int i) | StringBuilder | Добавя число като текст | sb.append(2025); |
| **4** | insert(int offset, String s) | StringBuilder | Вмъква низ на дадена позиция | sb.insert(4, " programming"); |
| **5** | insert(int offset, char c) | StringBuilder | Вмъква символ на дадена позиция | sb.insert(0, '!'); |
| **6** | delete(int start, int end) | StringBuilder | Изтрива част от текста между два индекса | sb.delete(0, 5); |
| **7** | deleteCharAt(int index) | StringBuilder | Изтрива символ на определен индекс | sb.deleteCharAt(2); |
| **8** | replace(int start, int end, String str) | StringBuilder | Заменя част от текста с нов низ | sb.replace(0, 4, "Python"); |
| **9** | reverse() | StringBuilder | Обръща реда на символите | sb.reverse(); |
| **10** | setCharAt(int index, char ch) | void | Заменя символ на даден индекс | sb.setCharAt(0, 'J'); |
| **11** | length() | int | Връща текущата дължина на низа | sb.length(); |
| **12** | capacity() | int | Връща колко символа може да побере преди да се разшири | sb.capacity(); |
| **13** | ensureCapacity(int min) | void | Увеличава капацитета до поне min символа | sb.ensureCapacity(50); |
| **14** | setLength(int newLength) | void | Променя дължината (отрязва или допълва с \u0000) | sb.setLength(5); |

| № | Метод | Връща | Описание / Какво прави | Пример |
|---|---|---|---|---|
| **15** | substring(int start) | String | Връща част от низа (от индекс до края) | sb.substring(2); |
| **16** | substring(int start, int end) | String | Връща част от низа (между два индекса) | sb.substring(2, 5); |
| **17** | toString() | String | Преобразува динамичния низ в обикновен String | String text = sb.toString(); |