
IPTV

Kurzanleitung

Kostenlose Fernsehsender ansehen und zappen wie am Fernseher



Windows • macOS • Linux • Android • Android TV & Fire TV • Chromecast • Samsung TV

Version 0.13 • https://github.com/vickdini/iptv

Inhaltsverzeichnis

1 Über IPTV **2**

2 Windows **2**

2.1 Installation . . . 2

2.2 Tasten . . . 2

2.3 Die Senderliste . . . 3

2.4 Länder und Sprachen . . . 3

2.5 Audiosprache und Untertitel . . . 3

2.6 Sprache und Updates . . . 3

3 macOS **3**

3.1 Installation . . . 3

3.2 Erster Start . . . 4

3.3 Verwendung . . . 4

4 Linux **4**

4.1 Installation . . . 4

4.2 Verwendung . . . 4

5 Android-Handys und -Tablets **4**

5.1 Installation . . . 4

5.2 Gesten . . . 5

5.3 Zwei Sender gleichzeitig . . . 5

5.4 Bild im Bild . . . 5

5.5 Die Senderliste . . . 5

5.6 Sprache und Updates . . . 6

6 Android TV, Google TV und Fire TV **6**

6.1 Fernbedienung . . . 6

7 Chromecast **6**

8 Samsung-Smart-TVs **7**

8.1 Installation . . . 7

8.2 Fernbedienung . . . 7

9 Handy-Fernbedienung **8**

10 Fehlerbehebung **8**

1 Über IPTV

IPTV spielt die kostenlosen, öffentlich gelisteten Fernsehsender ab, die das Projekt *iptv-org* sammelt (mehr als 10 000), und lässt dich zwischen ihnen wechseln wie am Fernseher: Sender vor und zurück, Sendernummern, Favoriten und Gruppen wie Nachrichten, Filme oder Sport.

- **Immer aktuell.** Die Senderliste wird bei jedem Start aktualisiert, und die App aktualisiert sich selbst, wenn eine neue Version erscheint.
- **Nur Sender, die funktionieren.** Sender, die gerade nicht senden, werden automatisch ausgeblendet – so bleibt das Zappen nie auf einem schwarzen Bild hängen.
- **Sender schnell finden.** Suche nach Namen, erkenne jeden Sender an seinem Logo, kehre zu zuletzt gesehenen Sendern zurück oder zeige nur die Länder und Sprachen, die dich interessieren.
- **Deine Sprache.** IPTV spricht Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch und folgt der Sprache deines Geräts. Bei Sendern, die das anbieten, wählst du die Audiosprache und schaltest Untertitel ein.
- **Handy-Fernbedienung.** Steuere den Fernseher oder Computer über den Browser deines Handys (Abschnitt 9).

Jeder Download enthält alles Nötige: Es muss nichts weiter installiert werden. Alle Downloads findest du auf der Release-Seite:

`https://github.com/vickdini/iptv/releases/latest`

Hinweis. IPTV stellt selbst keine Videos bereit: Es lädt nur eine öffentlich verfügbare Senderliste des Projekts iptv-org. Sieh dir nur an, was du in deinem Land legal ansehen darfst.

2 Windows

2.1 Installation

1. Lade `IPTV-Setup-<Version>.exe` von der Release-Seite herunter und öffne die Datei.
2. Wenn Windows *Der Computer wurde durch Windows geschützt* meldet, klicke auf *Weitere Informationen* und dann auf *Trotzdem ausführen*.
3. Folge dem Installationsprogramm. Es braucht keine Administratorrechte und legt eine Verknüpfung im Startmenü an (und auf Wunsch ein Symbol auf dem Desktop).

IPTV öffnet sich maximiert und spielt sofort ab. Zum Entfernen gehst du auf *Einstellungen* → *Apps*.

2.2 Tasten

Diese Tasten funktionieren auf jedem Computer: Windows, macOS und Linux.

Taste	Funktion
↑ ↓, Bild↑ Bild↓, Mausrad	nächster / vorheriger Sender
0–9, dann warten oder Enter	zu einer Sendernummer
Rücktaste	zurück zum vorherigen Sender
← →, m	leiser / lauter, stumm

l, Tab oder Rechtsklick	Senderliste öffnen / schließen
/ oder Strg+F	Sender nach Namen suchen
c	Länder und Sprachen wählen
g / G	zuletzt gesehen, dann die Gruppen (Nachrichten, Filme. . .)
s / S	Favorit hinzufügen oder entfernen / nur durch Favoriten zappen
a / t	nächste Audiosprache / nächste Untertitel (und aus)
r	Handy-Fernbedienung: QR-Code anzeigen
E / I	Favoriten exportieren / importieren (Ordner Downloads)
i	Senderinfo
f, Doppelklick	Vollbild (Esc beendet es)
p	Bild im Bild: ein zweiter Sender, klein, unten rechts in der Ecke
[/]	vorheriger / nächster Sender des kleinen Bildes
x, Klick auf das kleine Bild	die beiden Sender tauschen
Leertaste	Pause
h, ? oder F1	Hilfe auf dem Bildschirm
q	beenden

2.3 Die Senderliste

Drücke l, um links eine scrollbare Senderliste mit Logos zu öffnen; das Video läuft daneben weiter. Blättere mit dem Mausrad und klicke auf einen Sender, um ihn anzusehen. Tippe einfach los (oder drücke /), um zu suchen: Akzente und Groß-/Kleinschreibung spielen keine Rolle. Esc schließt die Liste. Drücke g für die zuletzt gesehenen Sender, den neuesten zuerst.

2.4 Länder und Sprachen

Drücke c, tippe, um ein Land oder eine Sprache zu finden, und drücke Enter, um es anzukreuzen; Tab wechselt zwischen den beiden Listen. Danach zeigt IPTV nur noch Sender aus den angekreuzten Ländern oder in den angekreuzten Sprachen, bis du die Auswahl löschst (Entf oder die Zeile *Alle Filter löschen*).

2.5 Audiosprache und Untertitel

Bietet ein Sender mehrere Audiosprachen oder Untertitel, weist ein Hinweis unten im Bild darauf hin. Drücke a für die nächste Audiosprache und t für die nächsten Untertitel (und zuletzt *aus*). IPTV merkt sich die Sprache und verwendet sie bei allen anderen Sendern, die sie anbieten.

2.6 Sprache und Updates

IPTV verwendet die Systemsprache. Bei jedem Start prüft es, ob es eine neue Version gibt; wenn ja, installiert es sie ohne Rückfrage und startet nach wenigen Sekunden von selbst neu.

3 macOS

3.1 Installation

1. Finde heraus, welchen Chip dein Mac hat: *Apple-Menü* → *Über diesen Mac*.
2. Lade das passende Image von der Release-Seite herunter:

- Apple Silicon (M1, M2, M3, M4…): `IPTV-<Version>-macOS-arm64.dmg`
- Intel: `IPTV-<Version>-macOS-x86_64.dmg`

3. Öffne es und ziehe **IPTV** auf **Programme**.

3.2 Erster Start

IPTV ist nicht von Apple beglaubigt, deshalb verweigert macOS beim ersten Mal das Öffnen. Das ist nur einmal nötig:

1. Öffne IPTV aus dem Ordner Programme. Wenn macOS meldet, dass es nicht geöffnet werden kann, klicke auf *Fertig*.
2. Öffne *Systemeinstellungen* → *Datenschutz & Sicherheit*, scrolle zu *„IPTV“ wurde blockiert…* und klicke auf *Dennoch öffnen*; bestätige dann.

3.3 Verwendung

IPTV verwendet dieselben Tasten wie unter Windows (Abschnitt 2.2). Im Dock erscheint es als **IPTV**, solange ein Sender läuft.

Tipp: Lass IPTV im Ordner Programme: Aus dem Image oder dem Ordner Downloads gestartet, führt macOS es aus einer schreibgeschützten Kopie aus, und es kann sich nicht aktualisieren.

4 Linux

4.1 Installation

Lade `IPTV-<Version>-x86_64.AppImage` von der Release-Seite herunter. Das ist eine einzige Datei, die alles enthält. Mach sie ausführbar und starte sie:

```
chmod +x IPTV-*-x86_64.AppImage
./IPTV-*-x86_64.AppImage
```

Alternativ öffnest du im Dateimanager *Eigenschaften* → *Zugriffsrechte*, setzt den Haken bei *Datei als Programm ausführen erlauben* und doppelklickst die Datei.

Es läuft auf 64-Bit-PCs mit einem Linux von 2022 oder neuer (Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 36, Linux Mint 21 und neuer).

Tipp: Werkzeuge wie *Gear Lever* oder *AppImageLauncher* fügen IPTV dem Anwendungsmenü hinzu. Meldet das AppImage, dass FUSE fehlt, starte es mit `--appimage-extract-and-run`.

4.2 Verwendung

IPTV verwendet dieselben Tasten wie unter Windows (Abschnitt 2.2). Es aktualisiert sich, indem es die AppImage-Datei ersetzt – bewahre sie also in einem Ordner auf, in den du schreiben darfst (zum Beispiel in deinem Benutzerordner).

5 Android-Handys und -Tablets

5.1 Installation

1. Lade auf dem Handy `IPTV-<Version>.apk` von der Release-Seite herunter und öffne die Datei.
2. Android fragt einmal, ob Apps aus dem Browser oder Dateimanager installiert werden dürfen: Erlaube

es und tippe auf *Installieren*.

3. IPTV ist nicht bei Google Play, daher warnt Play Protect eventuell vor einem unbekannten Entwickler: Wähle *Trotzdem installieren*.

Du kannst es auch mit *Obtainium* installieren, das Apps direkt von ihrer Release-Seite aktuell hält.

5.2 Gesten

Geste	Funktion
nach oben / unten wischen	nächster / vorheriger Sender
tippen	Senderliste öffnen / schließen
doppelt tippen	zurück zum vorherigen Sender
lange drücken	Senderinfo

5.3 Zwei Sender gleichzeitig

Halte das Handy oder Tablet hochkant, dann teilt sich der Bildschirm in zwei Sender übereinander. Tippe auf eine Hälfte, um sie zu hören: Ein dünner blauer Rahmen markiert sie, und die Senderliste und die Handy-Fernbedienung wirken auf sie. Wische auf einer Hälfte nach oben oder unten, um ihren Sender zu wechseln. Dreh das Gerät wieder quer für einen einzigen Sender.

5.4 Bild im Bild

Verlasse die App während der Wiedergabe (Home-Taste oder vom unteren Rand nach oben wischen): Der Sender läuft in einem kleinen Fenster über deinen anderen Apps weiter, mit Tasten zum Senderwechsel. Tippe auf das Fenster, um zu IPTV zurückzukehren, oder zieh es weg, um es zu schließen. Benötigt Android 8 oder neuer.

Bei ausgeschaltetem Bildschirm oder gesperrtem Handy läuft der Sender weiter: Der Sperrbildschirm zeigt ihn, mit Tasten zum Senderwechsel oder Beenden.

5.5 Die Senderliste

Tippe auf den Bildschirm, um sie zu öffnen. Tippe auf einen Sender, um ihn anzusehen; lange drücken fügt ihn zu den Favoriten hinzu oder entfernt ihn. Die Schaltflächen oben:

- **Suchfeld**: Gib einen Teil des Sendernamens ein.
- Pfeile ◄ ►: vorherige / nächste Gruppe.
- **Uhr**: die zuletzt gesehenen Sender.
- ★: nur Favoriten. Lange drücken, um die Favoriten in einer Datei zu speichern oder aus einer Datei hinzuzufügen.
- **Globus**: Länder und Sprachen wählen.
- **Untertitel** (nur bei Sendern mit Auswahl): Audiosprache und Untertitel.
- **Handy-Fernbedienung**: IPTV von einem anderen Handy steuern (Abschnitt 9).
- **Streamen**: auf einem Chromecast abspielen (Abschnitt 7).
- **Beenden**: schließt IPTV (und beendet das Streamen).

5.6 Sprache und Updates

IPTV verwendet die Sprache deines Handys. Beim Start prüft es, ob es eine neue Version gibt. Beim ersten Mal fragt Android, ob IPTV Apps installieren darf; danach werden Updates mit höchstens einer Bestätigung installiert.

6 Android TV, Google TV und Fire TV

Dieselbe App läuft auf TV-Geräten und wird mit der Fernbedienung bedient. Die TV-Stores bieten sie nicht an, daher wird sie einmalig mit der kostenlosen App *Downloader* installiert:

- **Fire TV / Fire TV Stick:** Installiere *Downloader* aus dem Amazon-Store. Öffne dann *Einstellungen → Mein Fire TV → Entwickleroptionen → Unbekannte Apps installieren* und aktiviere Downloader.
- **Google TV, Chromecast mit Google TV, Android TV:** Installiere *Downloader* aus dem Play Store und erlaube es unter *Einstellungen → Apps → Sicherheit & Einschränkungen → Unbekannte Quellen*.

Gib in Downloader

`https://github.com/vickdini/iptv/releases/latest`

ein, lade dann `IPTV-<Version>.apk` herunter und installiere sie. IPTV erscheint danach bei den Apps des Fernsehers.

6.1 Fernbedienung

Taste	Funktion
Hoch / Runter, Kanal +/−, Vor- / Zurückspulen	nächster / vorheriger Sender
OK, Wiedergabe/Pause, Menü	Senderliste öffnen / schließen
Links / Rechts	zuletzt gesehen, dann die Gruppen
0–9 (falls vorhanden)	zu einer Sendernummer
Zurück	Liste schließen
Info	Senderinfo
Audio- / CC-Tasten (falls vorhanden)	nächste Audiosprache / Untertitel

Drücke in der Senderliste beim ersten Sender auf Hoch, um ins Suchfeld zu gelangen. Die Schaltflächen oben in der Liste wählen Länder und Sprachen, Audio und Untertitel und öffnen die Handy-Fernbedienung.

Tipp: Die meisten dieser Fernbedienungen haben keine Zifferntasten: Mit der Handy-Fernbedienung (Abschnitt 9) wählst du am schnellsten einen Sender.

7 Chromecast

Ältere Chromecasts (der einfache Stick ohne Fernbedienung) können keine Apps installieren. Streame stattdessen aus der Android-App auf sie:

1. Achte darauf, dass Handy und Chromecast im selben WLAN sind.

2. Öffne in IPTV die Senderliste, tippe auf die Schaltfläche **Streamen** und wähle deinen Chromecast.
3. Zappe wie gewohnt auf dem Handy: Der Fernseher folgt.

Manche Sender lassen sich nicht streamen, weil ihre Server das nicht erlauben; IPTV überspringt sie automatisch.

8 Samsung-Smart-TVs

IPTV läuft auf Samsung-Fernsehern ab Baujahr 2019. Samsung erlaubt Apps, die nicht im eigenen Store sind, nur über einen Computer zu installieren, mit dem Fernseher im *Entwicklermodus*. Die Einrichtung erfolgt einmalig von einem Windows-PC im selben WLAN wie der Fernseher.

8.1 Installation

1. Installiere auf dem PC die Kommandozeilenwerkzeuge von *Tizen Studio* von `https://developer.tizen.org`. Installiere in dessen Package Manager *Samsung Certificate Extension* und *TV Extensions Tools* (Registerkarte *Extension SDK*).
2. Öffne auf dem Fernseher *Apps* und gib mit der Fernbedienung 1 2 3 4 5 ein. Schalte den *Entwicklermodus* ein, gib die IP-Adresse des PCs ein und starte den Fernseher neu.
3. Lade `IPTV-Samsung-TV-<Version>.zip` von der Release-Seite herunter und entpacke sie.
4. Ermittle die IP-Adresse des Fernsehers (*Einstellungen* → *Allgemein* → *Netzwerk* → *Netzwerkstatus*) und führe im entpackten Ordner aus:

   ```
   powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install-on-tv.ps1 -TvIp 192.168.1.4
   ```

   Beim ersten Mal erklärt es, wie du das kostenlose Samsung-Zertifikat erstellst (mit einem Samsung-Konto). Führe es danach noch einmal aus: Es installiert IPTV, das dann bei den Apps des Fernsehers erscheint.

Danach aktualisiert sich IPTV selbst: Für neue Versionen musst du die Einrichtung nicht wiederholen. Es verwendet die Sprache des Fernsehers.

8.2 Fernbedienung

Taste	Funktion
Hoch / Runter, CH + / CH −	nächster / vorheriger Sender
0–9	zu einer Sendernummer
OK	Senderliste (in der Liste: ausgewählten Sender ansehen)
Links / Rechts	zuletzt gesehen, dann die Gruppen
PRE-CH	zurück zum vorherigen Sender
INFO	Senderinfo
🔴 **Rot**	Favorit hinzufügen oder entfernen
🟢 **Grün**	nur Favoriten
🟡 **Gelb**	Menü für Audiosprache und Untertitel
🟡 **Gelb** in der Liste	Länder und Sprachen wählen
🔵 **Blau**	Sender nach Namen suchen

Zurück	Liste schließen oder IPTV verlassen

Die Handy-Fernbedienung (Abschnitt 9) gibt es auf Samsung-Fernsehern noch nicht. Die kostenlose App *SmartThings* funktioniert für die Grundtasten als Fernbedienung auf dem Handy.

9 Handy-Fernbedienung

Steuere IPTV mit deinem Handy, Android oder iPhone, ohne etwas zu installieren. Du kannst alle Sender durchblättern und durchsuchen und einen antippen, um ihn anzusehen; dazu kommen Favoriten, zuletzt gesehene Sender, Sender vor / zurück, Lautstärke, Audiosprache und Untertitel. Sie funktioniert mit IPTV auf einem Computer und auf Android TV, Google TV und Fire TV und spricht die Sprache deines Handys.

1. Drücke am Computer r. Öffne auf Android TV, Google TV oder Fire TV die Senderliste und wähle die Schaltfläche **Handy-Fernbedienung**. Ein QR-Code erscheint.
2. Scanne ihn mit der Handykamera. Das Handy muss im selben WLAN sein. Ohne Kamera öffnest du im Browser des Handys die angezeigte Adresse und gibst die PIN ein.
3. Die Fernbedienung öffnet sich im Browser des Handys. Füge sie zum Startbildschirm oder zu den Lesezeichen hinzu: Ab dann verbindet sie sich von selbst, sobald IPTV läuft.

Um deine Favoriten auf einen anderen Fernseher oder Computer zu übertragen, verwende **Auf dem Handy speichern** unten auf der Seite der Fernbedienung und dann **Aus Datei hinzufügen** in der Fernbedienung des anderen Geräts. Favoriten werden hinzugefügt, nie entfernt. Am Computer kannst du auch E drücken (im Ordner Downloads speichern) und I (von dort hinzufügen); auf Android-Handys und -Tablets drückst du lange auf die Schaltfläche ★.

Beim ersten Mal fragt Windows (und macOS, wenn die Firewall aktiv ist), ob IPTV das Netzwerk nutzen darf: Erlaube es in **privaten** Netzwerken, sonst können sich Handys nicht verbinden. Nur Handys, die die PIN kennen, können IPTV steuern.

10 Fehlerbehebung

Ein Sender spielt nicht.
Viele kostenlose Sender gehen offline oder funktionieren nur in manchen Ländern. IPTV blendet sie aus und wechselt von selbst weiter; wechsle einfach den Sender.

Die Liste ist kürzer als vorher.
Prüfe, ob Länder oder Sprachen ausgewählt sind (c am Computer, der Globus unter Android, ● **Gelb** in der Liste auf Samsung-Fernsehern), und lösche die Auswahl.

Die Handy-Fernbedienung verbindet sich nicht.
Achte darauf, dass das Handy im selben WLAN ist (nicht im Mobilfunknetz) und dass die Firewall des Computers IPTV in privaten Netzwerken erlaubt.

Untertitel werden angezeigt, aber es erscheint nichts.
Manche Sender kündigen Untertitel an, die sie gar nicht senden. An IPTV liegt es nicht.

IPTV ist in der falschen Sprache.
Es folgt der Sprache des Geräts (am Computer der Systemsprache). Namen von Sendern, Gruppen und Ländern stammen aus der Senderliste und sind immer auf Englisch.

Etwas anderes?
Melde es unter `https://github.com/vickdini/iptv/issues`.

IPTV ist freie Software unter der GNU General Public License, Version 3 oder neuer. Der Quellcode liegt unter `https://github.com/vickdini/iptv`.