



Projeto Firewall 2015 Procedimento Instalação e Configuração VPN - Windows

Informações do Documento				
Cliente	SEGAD			
Projeto/Atividade	Projeto Palo Alto 2015			
Data de Realização	Agosto/2015			

Documento Confidencial. As informações contidas neste documento são de propriedade da AvantSec, com permissão de uso interno pelo cliente citado.

	Cliente	SEGAD
	Projeto/Atividade	Projeto Palo Alto 2015
	Classificação	Confidencial



1.	. OBJETIVO						
		CENÁRIO					
3. DEFINIÇÕES							
	3.1.	TIPO DE VPN					
	3.2.	ENDEREÇAMENTO IP					
	3.3.	REQUISITO	3				
4. PROCEDIMENTOS DE CONFIGURAÇÃO							
	4.1.	DOWNLOAD DO GLOBALPROTECT	4				
		INSTALAÇÃO DO GLOBALPROTECT					
	4.2.	•					
	4.3.	CONFIGURAÇÃO DO GLOBALPROTECT	6				
_	TEC	STES E TROUBLESHOOTING	0				





1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo apresentar a documentação referente à Instalação e Configuração do Agente GlobalProtect necessário para viabilizar o acesso VPN (*Virtual Private Network*) à Sutic.

2. CENÁRIO

O Firewall central alocado nas dependências da Sutic possui todas as configurações necessárias para permitir o acesso VPN:

- O firewall central está com todos os túneis configurados, apenas aguardando as conexões remotas;

De modo geral, as únicas configurações a serem realizadas pelo usuário são:

- Realizar o Download e Instalação do Agente GlobalProtect;
- Configurar o Agente com os parâmetros: Endereço do Portal e Credenciais.

3. DEFINIÇÕES

3.1. TIPO DE VPN

A conectividade entre o site central (Sutic) e os clientes será via VPN do tipo client-to-site, GlobalProtect.

3.2. ENDEREÇAMENTO IP

O seguinte esquema de configuração IP foi definida para o projeto:

Objeto	Endereçamento IP	Observações
Rede local remota	10.78.xx.0/24	O "xx"é referente ao número alocado para os clientes de cada VPN baseado em sua Locallidade;
Endereço IP do Portal do GlobalProtect	131.72.222.125	Para realizar o acesso ao GlobalProtect Portal

3.3. REQUISITO

O Agente possui suporte às seguintes Versões do Windows:

- 1. Microsoft Windows XP (32bit);
- 2. Microsoft Windows Vista (32 e 64 bits);
- 3. Microsoft Windows 7 (32 e 64 bits);
- 4. Microsoft Windows 8 e 8.1 (32 e 64 bits);
- 5. Microsoft Windows Surface Pro;






4. PROCEDIMENTOS DE CONFIGURAÇÃO

Para realizar o acesso VPN, é necessário realizar a configuração de um Agente (*Client-based*) que será responsável por permitir conexões VPN. Para isso, é necessário realizar o *download* do seu instalador.

4.1. DOWNLOAD DO GLOBALPROTECT

Para realizar o Download do GlobalProtect, siga os seguintes passos:


- 1) Via browser, acesse o endereço https:// 131.72.222.125;
- 2) Conforme imagem abaixo, um erro de Certificado irá aparecer. Adicione esse endereço (131.72.222.125) nas exceções do browser. (obs.: essa configuração pode variar de acordo como o navegador);




3) Na tela de autenticação, entre com suas credencias do domínio para realizar o Download;



4) Selecione o instalador compatível com a arquitetura do seu computador (32/64 bits) GlobalProtect Agent;








4.2. INSTALAÇÃO DO GLOBALPROTECT


- 1) Localize o Instalador GlobalProtectxx.msi;
- 2) Após um duplo clique, avance nos passos de instalação, conforme imagens abaixo;













4.3. CONFIGURAÇÃO DO GLOBALPROTECT

Após a instalação do GlobalProtect com sucesso, inicie o Programa GlobalProtect para realizar a configuração do Agente.









- 1) Em Settings;
 - a. Caso não veja a imagem acima, clicar em View>Advanced View;
- 2) Inserir os valores dos seguintes parâmetros:
 - a. Username: nome do usuário (o mesmo utilizado para realizar o download do agente.);
 - b. Password: senha pessoal;
 - c. Portal: 131.72.222.125;
- 3) Clicar em Apply.
 - a. OBS: Quando clicar em Apply, o Agente tentará estabelecer uma conexão com o GlobalProtect Portal/Gateway. Um ícone no canto inferior direito irá aparecer com o status Connecting/Discovering Network).
- 4) Ao tentar conectar ao GlobalProtect Portal, o agente irá apresentar um erro de Certificado, conforme imagem abaixo. Clique em Continuar (*continue*);



5) Se a conexão ocorrer tudo bem, em GlobalProtect > *status*, irá aparecer uma mensagem *Connected* e você estará apto a acessar serviços internos via VPN. Se não houver sucesso na conexão, ir à seção de Testes *Troubleshooting*;





5. TESTES E TROUBLESHOOTING

Após a configuração do GlobalProtect, o agente estará apto a conectar-se com o GlobalProtect Portal/Gateway configurados na SEDAD, permitindo acesso aos serviços internos via VPN. Para verificar essa conectividade, siga os passos:

- 1) Acesse o CMD.exe (Executar > cmd.exe);
- 2) Digite "ipconfig" (sem aspas);
- 3) Observe se o IP da sua estação está na rede 10.78.0.0/24;

Para testa a conectividade:


- 1) Acesse o CMD.exe (Executar > cmd.exe);
- 2) Digite "ping <endereço de algum servidor interno>" (sem aspas);
- 3) Se houver resposta, houve conectividade via VPN;

Caso não tenha sucesso nos passos acima, tente algum dos seguintes passos:

4) Verifique sua conexão com a Internet;



5) Tente conectar novamente (botão direito sobre o ícone do GlobalProtect no canto inferior direito connect);



- 6) Verifique se os parâmetros estão corretos:
 - a. Username: usuário do domínio para acesso VPN;
 - b. Password: senha pessoal;
 - c. Portal Address: 131.72.222.235;
- 7) Quando o erro de certificado aparecer, clique em Continuar;
- 8) Caso não consiga estabelecer a comunicação VPN, entre em contato com a equipe técnica da Sutic.

