

Acompanhar OS
Cliente
CMD
Entra com credenciais
POL
Verifica número de OS e credencial do cliente
EV
Acessa página de acompanhamento
POL
Busca status e infos da OS
EV
Exibe status e info da OS
CMD
Orçamento aprovado
SIS
Orçamento da OS
POL
Orçamento pendente de aprovação
EV
Exibe orçamento
CMD
Orçamento reprovado
Criação de ordem de serviço
AT
Atendente
CMD
Abrir OS
AG
Orden de Serviço
EV
OS aberta
CMD
Cadastrat / Identificar cliente
EV
Cliente vinculado à OS
CMD
Vincular veículo
EV
Veículo vinculado à OS
POL
Gera numero da OS
POL
Status OS: "Recebida"
AT
Mecânico
CMD
Inicia diagnóstico
EV
Vicula mecânico à OS
POL
Status OS: "Em diagnóstico"
CMD
Adiciona serviços à OS
EV
Serviços vinculados
POL
Sinaliza se houver peça pendente
CMD
Adiciona peças à OS
EV
Peças vinculados
POL
Reservar peças
POL
Gera orçamento
EV
Orçamento gerado
POL
Status OS: "Aguardando aprovação"
POL
Disponibiliza o orçamento no acompanhamento da OS
CMD
Aprova/reprova OS
AT
Cliente
EV
OS aprovada
POL
Confere se há peça pendente
POL
Status OS: "Aguardando execução"
EV
OS reprovada
POL
Estorno de peças
POL
Status OS: "Cancelada"
POL
Status OS: "Aguardando peça"
Gestão administrativa
EV
Serviço adicionado
CMD
Adicionar serviço
POL
Validar se é Gerente
EV
Lista Serviços
CMD
Seleciona opção "Serviços"
EV
Serviço atualizado
CMD
Atualizar serviço
POL
Validar se é Gerente
EV
Serviço Removido
CMD
Remover serviço
POL
Validar se é Gerente
EV
Exibe resultado da busca
CMD
Procurar serviço
AT
Gerente
AT
Atendente
AT
Mecânico
CMD
Entra com credenciais
POL
Autenticar credenciais
EV
Exibir opções do menu
CMD
Seleciona opção "Clientes"
EV
Lista Clientes
POL
Validar se é Gerente ou Atendente
CMD
Adicionar cliente
EV
Cliente adicionado
POL
Validar se é Gerente ou Atendente
CMD
Atualizar cliente
EV
Cliente atualizado
POL
Validar se é Gerente
CMD
Remover cliente
EV
Cliete removido
CMD
Procurar cliente
EV
Exibe resultado da busca
EV
Peça cadastrada
CMD
Adicionar peça
POL
Validar se é Gerente
EV
Lista Peças
CMD
Seleciona opção "Peças"
EV
Dados da peça atualizado
CMD
Atualizar dados da peça
POL
Validar se é Gerente
POL
Conferir se há OS com pendência da peça atualizada
EV
Saldo da peça atualizado
CMD
Atualizar saldo da peça
POL
Validar se é Gerente ou Mecânico
EV
Peça removido
CMD
Remover peça
POL
Validar se é Gerente
EV
Exibe resultado da busca
CMD
Procurar peça
CMD
Seleciona opção "Veículos"
EV
Lista Veículos
POL
Validar se é Gerente ou Atendente
CMD
Adicionar veículo
EV
Veículo adicionado
POL
Validar se é Gerente ou Atendente
CMD
Atualizar veículo
EV
Veículo atualizado
POL
Validar se é Gerente ou Atendente
CMD
Remover veículo
EV
Veículo removido
CMD
Procurar veículo
EV
Exibe resultado da busca
CMD
Seleciona opção "OSs"
EV
Lista OSs
POL
Validar se é Gerente ou Atendente
CMD
Atualizar dados da OS
EV
Dados da OS atualizados
POL
Validar se é Gerente ou Atendente
CMD
Criar OS
CMD
Atualizar status da OS
Status da OS atualizado
POL
Validar se é Gerente
CMD
Cancelar OS
EV
OS cancelada
CMD
Procurar OS
EV
Exibe resultado da busca