

Acompanhar OS
Cliente
CMD
Entra com credenciais
POL
Verifica número de OS e credencial do cliente
EV
Acessa página de acompanhamento
POL
Busca status e infos da OS
EV
Exibe status e info da OS
Criação de ordem de serviço
AT
Atendente
CMD
Abrir OS
EV
OS aberta
CMD
Cadastrar / Identificar cliente
EV
Cliente vinculado à OS
CMD
Vincular veículo
EV
Veículo vinculado à OS
POL
Gera numero da OS
POL
Status OS: "Recebida"
AT
Mecânico
CMD
Inicia diagnóstico
EV
Vicula mecânico à OS
POL
Status OS: "Em diagnóstico"
CMD
Adiciona serviços à OS
EV
Serviços vinculados
POL
Sinaliza se houver peça pendente
CMD
Adiciona peças à OS
EV
Peças vinculados
POL
Reservar peças
POL
Gera orçamento
EV
Orçamento gerado
POL
Envio para email de cliente
POL
Status OS: "Aguardando aprovação"
ML
Orçamento do serviço
CMD
Aprova/ reprova OS
AT
Cliente
EV
OS aprovada
POL
Confere se há peça pendente
POL
Status OS: "Aguardando execução"
POL
Status OS: "Aguardando peça"
EV
OS reprovada
POL
Status OS: "Cancelada"
AG
Orden de Serviço
Gestão administrativa
AT
Gerente
AT
Atendente
AT
Mecânico
CMD
Entra com credenciais
POL
Autenticar credenciais
EV
Exibir opções do menu
CMD
Seleciona opção "Serviços"
EV
Lista Serviços
POL
Validar se é Gerente
CMD
Adicionar serviço
EV
Serviço adicionado
POL
Validar se é Gerente
CMD
Atualizar serviço
EV
Serviço atualizado
POL
Validar se é Gerente
CMD
Remover serviço
EV
Serviço Removido
CMD
Procurar serviço
EV
Exibe resultado da busca
CMD
Seleciona opção "Peças"
EV
Lista Peças
POL
Validar se é Gerente
CMD
Adicionar peça
EV
Peça cadastrada
POL
Validar se é Gerente
CMD
Atualizar dados da peça
EV
Dados da peça atualizado
POL
Validar se é Gerente ou Mecânico
CMD
Atualizar saldo da peça
EV
Saldo da peça atualizado
POL
Validar se é Gerente
CMD
Remover peça
EV
Peça removido
CMD
Procurar peça
EV
Exibe resultado da busca
CMD
Seleciona opção "Clientes"
EV
Lista Clientes
POL
Validar se é Gerente ou Atendente
CMD
Adicionar cliente
EV
Cliente adicionado
POL
Validar se é Gerente ou Atendente
CMD
Atualizar cliente
EV
Cliente atualizado
POL
Validar se é Gerente
CMD
Remover cliente
EV
Cliete removido
CMD
Procurar cliente
EV
Exibe resultado da busca
CMD
Seleciona opção "Veículos"
EV
Lista Veículos
POL
Validar se é Gerente ou Atendente
CMD
Adicionar veículo
EV
Veículo adicionado
POL
Validar se é Gerente ou Atendente
CMD
Atualizar veículo
EV
Veículo atualizado
POL
Validar se é Gerente ou Atendente
CMD
Remover veículo
EV
Veículo removido
CMD
Procurar veículo
EV
Exibe resultado da busca
CMD
Seleciona opção "OSs"
EV
Lista OSs
POL
Validar se é Gerente ou Atendente
CMD
Atualizar dados da OS
EV
Dados da OS atualizados
POL
Validar se é Gerente ou Atendente
CMD
Criar OS
CMD
Atualizar status da OS
EV
Status da OS atualizado
POL
Validar se é Gerente
CMD
Cancelar OS
EV
OS cancelada
CMD
Procurar OS
EV
Exibe resultado da busca