


Acompanhar OS
Cliente
Entra com credenciais
Verifica número de OS e credencial do cliente
Acessa página de acompanhamento
Busca status e infos da OS
Exibe status e info da OS
Orçamento aprovado
OS aprovada
Orçamento da OS
Orçamento pendente de aprovação
Exibe orçamento
Orçamento reprovado
OS reprovada
Criação de ordem de serviço
Atendente
Abrir OS
AG
Orden de Serviço
OS aberta
Cadastrat / Identificar cliente
Cliente vinculado à OS
Vincular veículo
Veículo vinculado à OS
Gera numero da OS
Status OS: "Recebida"
Mecânico
Inicia diagnóstico
Vicula mecânico à OS
Status OS: "Em diagnóstico"
Adiciona serviços à OS
Serviços vinculados
Sinaliza se houver peça pendente
Adiciona peças à OS
Peças vinculados
Reservar peças
Gera orçamento
Orçament o gerado
Status OS: "Aguardando aprovação"
Disponibiliza o orçamento no acompanhamento da OS
Aprova/ reprova OS
Cliente
OS aprovada
Confere se há peça pendente
Status OS: "Aguardando execução"
Status OS: "Aguardando peça"
OS reprovada
Estorno de peças
Status OS: "Cancelada"
Gestão administrativa
Lista Serviços
Seleciona opção "Serviços"
Adicionar serviço
Validar se é Gerente
Serviço adicionado
Atualizar serviço
Serviço atualizado
Remover serviço
Serviço Removido
Procurar serviço
Exibe resultado da busca
Lista Peças
Seleciona opção "Peças"
Adicionar peça
Peça cadastrada
Atualizar dados da peça
Dados da peça atualizado
Atualizar saldo da peça
Validar se é Gerente ou Mecânico
Saldo da peça atualizado
Remover peça
Peça removido
Procurar peça
Conferir se há OS com pendência da peça atualizada
Gerente
Atendente
Mecânico
Entra com credenciais
Autenticar credenciais
Exibir opções do menu
Seleciona opção "OSs"
Lista OSs
Validar se é Gerente ou Atendente
Atualizar dados da OS
Dados da OS atualizados
Criar OS
Atualizar status da OS
Status da OS atualizado
Validar se é Gerente
Cancelar OS
OS cancelada
Status OS: "Cancelada"
Estorno de peças
Procurar OS
Exibe resultado da busca
Seleciona opção "Clientes"
Lista Clientes
Validar se é Gerente ou Atendente
Adicionar cliente
Cliente adicionado
Atualizar cliente
Cliente atualizado
Remover cliente
Cliente removido
Procurar cliente
Exibe resultado da busca
Seleciona opção "Veículos"
Lista Veículos
Adicionar veículo
Veículo adicionado
Atualizar veículo
Veículo atualizado
Remover veículo
Veículo removido
Procurar veículo
Exibe resultado da busca


Ciclo de vida da OS aprovada
AG
Orden de Serviço
AG
Estoque de peças
AT Cliente
CMD Aprova/ reprova OS
EV OS aprovada
POL Confere se há peça pendente
POL Status OS: "Aguardando peça"
POL Conferir se há OS com pendência da peça atualizada
EV Saldo da peça atualizado
CMD Atualizar saldo da peça
AT Mecânico
AT Gerente
POL Status OS: "Aguardando execução"
POL Aloca peça pendente nas OS mais antigas
ML OS com pendência da peça por data de abertura
POL Atribui mecânico à OS
EV Mecânico atribuído
AT Mecânico
AT Gerente
CMD Inicia execução
EV Serviço iniciado
POL Status OS: "Em execução"
POL Grava data e hora de início
POL Dar baixa nas peças
EV Baixa de peças utilizadas
AT Gerente
AT Mecânico
CMD Concluir manutenção
EV OS concluída
POL Status OS: "Finalizada"
AT Gerente
CMD Cancelar OS
EV OS cancelada
POL Status OS: "Cancelada"
EV Estorno de peças