

:: DOCUMENTATION DU MODULE ADDTOCARTCHECKBOX::

Présentation

Le module « addtocartcheckbox» («Case à cocher "Ajouter au panier" ») va vous permettre de recommander le produit de votre choix à vos clients sur la page de récapitulatif de commande.

Il vous permet donc d'inciter les clients à commander un produit supplémentaire, un produit vedette ou un accessoire indispensable par exemple.

C'est donc un outil idéal pour faire augmenter le montant du panier moyen

Installation

Avant de procéder à l'installation il est recommandé de réaliser une sauvegarde de la boutique (en particulier de la base de données). Pour plus de renseignements sur cette manipulation, veuillez vous référer à la documentation officielle de Prestashop). Le développeur de ce module ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte de données ou tout dysfonctionnement de votre site web consécutif à l'installation de ce module.

Procédez à l'installation en utilisant une des 2 méthodes suivantes :


- 1. Dézipper le module (fichier zip) puis mettre en ligne le répertoire dans le dossier « modules » de votre espace d'hébergement (en utilisant un logiciel FTP tel que Filezilla). Se connecter à l'administration de votre boutique, aller dans le menu "Modules et Services", retrouver le module dans la liste puis cliquer sur "Installer".
- 2. Se connecter à l'administration de votre boutique et aller dans le menu "Modules et Services". Cliquer sur le bouton "Ajouter un module", descendre un peu pour trouver le bouton "Choisissez un fichier", cliquer dessus, naviguer sur votre ordinateur pour retrouver l'archive du module (fichier zip) et cliquer sur le bouton "Charger le module".

Pour plus de détails sur l'installation d'un module Prestashop, veuillez vous référer à la documentation officielle (http://addons.prestashop.com/fr/content/21-howto).

Utilisation

Pour configurer le module et choisir le produit que vous afficherez à vos clients, il suffit de se rendre dans le menu « Modules et Services » (ou « Modules » sous Prestashop 1.5) puis de retrouver le module dans la liste et de cliquer sur « Configurer ».

Le 1^{er} bloc, intitulé « Paramétrage du module », vous permet de choisir un produit ; soit à partir de sa référence, soit à partir de son identifiant ("ID"). NB : Si vous ne connaissez pas l'id ou la référence du produit, consultez le menu « Catalogue > Produits » de l'administration de Prestashop.




Prestashop 1.6.x



Prestashop 1.5.x

Une fois le produit choisi, vous le verrez apparaître dans le 2nd bloc, intitulé « Aperçu du produit ». Ce bloc résume les informations principales du produit : son nom, sa référence, son résumé, son prix de base et sa photo.



Prestashop 1.6.x



Prestashop 1.5.x


Dans le cas où vous auriez choisi un produit possédant des déclinaisons, c'est la déclinaison par défaut qui sera utilisée (ici la version noire et 16 Go de l'iPod Nano).

NB : si des avertissements s'affichent sous les informations du produit, veuillez vous référer à la rubrique « FAQ » ci-dessous pour en savoir plus.


Une fois le produit paramétré, un bloc s'affichera sur la page « Récapitulatif de commande », indiquant au client que vous lui recommandez ce produit.

Pour l'ajouter à son panier, le client aura simplement à cocher la case « Je veux ajouter ce produit à ma commande ».

S'il souhaite par la suite le retirer, il n'aura qu'à décocher cette case.



Prestashop 1.6.x



Prestashop 1.5.x

FAQ

Voici quelques explications à propos des éventuels avertissements que vous pourriez voir apparaître dans l'administration du module.

Ce produit possède des déclinaisons, seule la déclinaison par défaut sera proposée au client

Aucun problème ici, le module vous indique simplement que vous avez choisi un produit qui possède des déclinaisons. Ce sera donc la déclinaison par défaut qui sera proposée au client. Pour connaître ou modifier la déclinaison par défaut d'un produit, rendez vous dans sa fiche-article depuis le menu « Catalogue > Produits », puis dans l'onglet « Déclinaisons » (la déclinaison par défaut est celle qui ne possède d'icône * à la fin de sa ligne).

Ce produit ne peut pas être commandé par vos clients. Soit il n'est pas disponible à la commande, soit il est en rupture et la commande hors stock n'est pas autorisée.

Un des éléments suivants fait que le produit ne peut pas être commandé par vos clients.

Le produit n'est peut-être pas disponible à la vente. Rendez vous dans sa fiche-article depuis le menu « Catalogue > Produits », puis dans l'onglet « Information » pour vérifier que la case "Disponible à la vente" est bien cochée.

Le produit peut également être en rupture. Dans ce cas il ne pourra être commandé que si l'option "Si rupture de stock" est configurée sur "Accepter les commandes". Vous trouverez ces informations dans l'onglet "Quantités" de la fiche-article.

Ce produit est désactivé, pour que vos clients puissent le commander vous devez au préalable l'activer

Le produit que vous avez choisi est désactivé. Pour activer le produit, rendez vous dans sa fichearticle depuis le menu « Catalogue > Produits », puis dans l'onglet « Information » pour l'activer.