Especificação de Caso de Uso: Locador Fixsi

Versão 1.0

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	Observações
1.0	10/04/2026	Thayuan Silva Basilio	Desenvolvimento inicial do documento (Ator: Locador)

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções formais conduzidas pela equipe de Qualidade e Conformidade da Empresa, e tem por objetivo garantir a qualidade dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento dele. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	E-mail	Observações

Sumário

1. Descrição do Caso de Uso
2. Pré-condições
3. Fluxos de Eventos
   3.1 Fluxo Básico (Caminho Principal)
   3.2 Subfluxos
   3.3 Fluxos Alternativos
   3.4 Fluxos de Exceção (Tratamento de Erros)
4. Pós-condições
5. Requisitos Especiais (Não Funcionais)
6. Regras de Negócio Específicas
7. Detalhamento das Interfaces com o Usuário (UI)
8. Integrações e Demais Interfaces
   8.1 Interfaces de Software (APIs e Sistemas)
   8.2 Interfaces de Hardware
9. Diagrama UML para o Caso de Uso do Locador

1. Descrição

O **Locador (Fornecedor de Ferramenta)** representa o usuário responsável por disponibilizar ferramentas para aluguel na plataforma Fixsi. Sua principal função é cadastrar, gerenciar e disponibilizar equipamentos, definindo valores, condições de uso e disponibilidade.Além disso, o Locador recebe solicitações de locação, podendo aprovar ou recusar reservas conforme critérios como disponibilidade e período solicitado. Também é responsável por organizar a entrega e devolução das ferramentas, bem como confirmar a finalização do aluguel no sistema.

O Locador pode interagir tanto com **Contratantes** quanto com **Profissionais**, contribuindo para o funcionamento da plataforma ao disponibilizar recursos essenciais para a execução de serviços.

2. Pré-condições

ID	Caso de Uso	Pré-condições Necessárias (Estado do Sistema)
UC12	Cadastrar Ferramenta	O Locador deve estar com a conta ativa e com perfil verificado (documentos aprovados).
UC13	Analisar Solicitação de Aluguel	Deve haver uma solicitação de aluguel (UC04) enviada por um Contratante ou Profissional pendente de resposta.
UC14	Registrar Entrega/Retirada	A solicitação de aluguel deve ter sido aceita e o pagamento/caução do locatário bloqueado no sistema.
UC15	Confirmar Devolução	O prazo do aluguel deve estar em vigência ou encerrado e a ferramenta fisicamente devolvida.

3. Fluxo de Eventos

3.1 Fluxo Básico (Aceitar e Realizar Serviço)

Passo	Ação
1	O Sistema notifica o Locador sobre um novo pedido de reserva de ferramenta.
2	O Locador acessa a aba "Minhas Locações" e abre os detalhes da solicitação (datas, valor, perfil e reputação do solicitante).
3	O Locador aciona o botão "Aceitar Solicitação".
4	O Sistema retém o valor do aluguel e o caução do cartão do locatário e altera o status para "Aguardando Retirada/Entrega".
5	O Locador utiliza o chat interno para combinar o local de encontro com o locatário.
6	No momento do encontro, o Locador entrega a ferramenta e clica em "Confirmar Entrega".
7	O Sistema altera o status do aluguel para "Em Andamento".
8	Após o período de uso, as partes se encontram novamente. O Locador inspeciona a ferramenta recebida.
9	Estando tudo em ordem, o Locador clica em "Confirmar Devolução".

Passo	Ação
10	O Sistema encerra o fluxo, libera o pagamento para a carteira do Locador, devolve o caução ao locatário e abre a tela de avaliação.

3.2 Subfluxos

3.2.1 (S01) – Cadastrar Nova Ferramenta

1. O Locador acessa a seção "Meu Inventário" e clica em "Adicionar Ferramenta".
2. Preenche os dados: Nome, Categoria, Descrição, Valor da Diária e Valor do Caução.
3. Faz o upload de fotos atuais do equipamento.
4. O Sistema valida os dados e publica o anúncio no catálogo de buscas.

3.3 Fluxos Alternativos

3.3.1 (A01) – Recusar Solicitação de Reserva

- **Pré-condições:** O Locador está analisando a solicitação (Passo 2 do Fluxo Básico).
- **Passos:**
    1. O Locador identifica que a ferramenta não está disponível ou não confia na reputação do solicitante e clica em "Recusar".
    2. O Sistema cancela o pedido, notifica o solicitante e não realiza nenhuma cobrança.

3.4 Exceções

3.4.1 (E01) – Ferramenta Devolvida com Danos (Retenção de Caução)

- **Pré-condições:** No Passo 8 do Fluxo Básico, o Locador identifica avarias no equipamento.
- **Passos:**
    1. Em vez de "Confirmar Devolução", o Locador clica em "Relatar Problema/Avaria".
    2. O Sistema exige o envio de fotos do dano e uma descrição.
    3. O Sistema bloqueia a devolução do caução ao locatário e abre um chamado de mediação para a equipe de suporte do Fixsi.
    4. O status do pedido muda para "Em Disputa".

4. Pós-condições

ID	Caso de Uso	Pós-condições (O que acontece depois)
UC12	Cadastrar Ferramenta	A ferramenta é registrada no sistema e passa a constar como **"Disponível"** nas buscas da plataforma, podendo ser localizada por geolocalização.
UC15	Confirmar Devolução	O valor das diárias, descontada a taxa da plataforma, é creditado na carteira do Locador. A ferramenta tem seu status atualizado para **"Disponível"**.
E01	Relatar Avaria	O repasse financeiro fica congelado até a resolução da disputa pela administração.

5. Requisitos Especiais

- **(RE01) - Suporte a Upload de Mídia:** O sistema deve permitir que o Locador envie fotos da ferramenta no momento do cadastro e no momento de reportar avarias (E01), suportando formatos padrão de até 5MB.
- **(RE02) - Criptografia de Dados:** Os dados bancários do Locador para recebimento de repasses devem ser criptografados e geridos via Gateway de Pagamento.

6. Regras de negócio específicas

- **RN-LOC-04 - Obrigatoriedade de Caução:** Todo equipamento cadastrado pelo Locador deve obrigatoriamente possuir um valor de caução definido, que servirá como garantia contra furtos ou danos.
- **RN-LOC-05 - Repasse Condicionado:** O Locador está ciente de que o valor do aluguel só será creditado em sua conta após a confirmação mútua de devolução do item em perfeitas condições.
- **RN-LOC-06 - Taxa de Intermediação de Aluguel:** Semelhante aos serviços, a plataforma reterá uma porcentagem do valor total das diárias a título de manutenção do sistema e segurança financeira.

7. Detalhamento das Interfaces com Usuários

7.1 (I01) - Tela de Cadastro de Ferramentas (Campos)

No.	Nome	Descrição	Valores Válidos	Tipo	Restrições
1	Título do Anúncio	Nome do equipamento	Qualquer caractere alfanumérico.	Texto	Obrigatório, máximo 50 caracteres

No.	Nome	Descrição	Valores Válidos	Tipo	Restrições
2	Categoria	Área de uso (ex: Jardinagem, Obras)	Lista pré-definida	Seleção	Obrigatório
3	Valor da Diária	Custo cobrado por 24h de uso	Maior que 0,00	Moeda	Obrigatório ao enviar a proposta de valor.
4	Valor do Caução	Garantia retida do locatário	Maior que 0,00	Moeda	Obrigatório
5	Fotos	Imagens reais do estado do item	JPG,PNG	Arquivo	Obrigatório (Mínimo 1, Máximo 5)

7.2 Tela de Gestão de Reserva (Comandos)

No.	Nome	Ação	Restrições
1	Aceitar Reserva	Autoriza o bloqueio financeiro e inicia a locação.	Habilitado apenas no status "Pendente"
2	Recusar	Cancela o pedido.	Habilitado apenas no status "Pendente".
3	Confirmar Entrega	Confirma que a ferramenta está em posse do locatário.	Habilitado após aceite e bloqueio do caução.
4	Confirmar Devolução	Encerra o ciclo e libera o pagamento para o Locador.	Habilitado quando status for "Em Andamento".

8. Demais Interfaces

8.1 Interfaces de Software

No.	Nome	Ator	Descrição
1	API de Gateway de Pagamento	Sistema	Integração responsável por realizar o split do pagamento das diárias (separando a taxa Fixsi) e creditar o saldo na carteira bancária do Locador.

8.2 Interfaces de Hardware

No.	Nome	Hardware	Descrição
1	Câmera do Dispositivo	Smartphone/Tablet	Necessária para que o Locador fotografe as ferramentas para o catálogo ou registre evidências de avarias.
2	GPS / Localização	Smartphone/Tablet	Utilizado para indexar o bairro/cidade do Locador, permitindo que os itens apareçam nos filtros de busca da localidade correta.

9. I01) - Diagrama UML para o Caso de Uso do Loc