

👤 Como Jogar (Manual do Usuário)

O objetivo do jogo é puramente humorístico e nostálgico. Para jogar:

1. **Clique no botão vermelho gigante escrito "GIGGITY!"**.
2. **O que acontece:**
 - O som clássico do Quagmire ("Giggity Giggity Goo!") vai tocar.
 - A imagem do Quagmire vai aparecer na tela com um efeito de "susto/pulo".
 - O botão vai tremer levemente para simular o impacto do clique.
 - O **Giggity Contador** vai subir +1.
3. **Desafio (Spam Button):** Você pode clicar no botão o mais rápido que conseguir! O código foi programado para cortar o som atual e recomençar instantaneamente a cada clique, criando uma sobreposição de vozes hilária.
4. Após **1.2 segundos** sem clicar, o Quagmire desaparece discretamente da tela, esperando o próximo comando.

🔧 Como o Jogo Funciona por Trás dos Panos? (Explicação do Código)

O seu jogo foi construído usando **React (JavaScript)** e **CSS3 moderno**. Aqui está a lógica de como as três partes se conectam:

1. O Motor do Jogo (React Hooks)

O React gerencia o "estado" do jogo. Usamos três estados (`useState`) e uma referência de áudio (`useRef`):

- **score (O Contador):** Guarda o número de vezes que você clicou. Toda vez que você clica, o React soma +1 na tela.
- **showQuagmire (A Imagem):** É uma variável que começa como `false` (falsa). Quando você clica, ela vira `true` (verdadeira) e faz a imagem aparecer. Usamos um `setTimeout` para fazê-la voltar a ser `false` após 1.2 segundos.
- **isShaking (O Tremor):** Controla se o botão deve tremer ou não. Ele vira `true` no clique e `false` logo em seguida (200 milissegundos).
- **audioRef (useRef):** É o segredo para o som funcionar rápido. Ele carrega o arquivo `.mp3` da internet uma única vez quando a página abre. Quando você clica, ele define `currentTime = 0` (reseta o som para o início) e dá `.play()`.

2. A Mágica Visual (CSS)

O design foi feito para dar uma atmosfera de desenho animado:

- **Cores:** Usamos o fundo escuro com bordas e textos em amarelo (`#ffcc00`), que é a cor clássica da identidade visual de *Family Guy* e *The Simpsons*.

- **Animação @keyframes popIn:** Quando a imagem do Quagmire aparece, ela não surge do nada; ela vem do tamanho 0 até o tamanho normal rapidamente, dando um efeito elástico e dinâmico.
 - **Animação @keyframes shake:** Faz o botão se mover rapidamente alguns pixels para os lados e para cima, criando a ilusão física de que o botão foi "esmagado".
-

⚠ Solução de Problemas (Troubleshooting)

Se você enviar o link do seu CodePen para um amigo e ele disser que **não está saindo som**, explique isso para ele:

🔒 **Regra de Segurança dos Navegadores (Autoplay Policy):** Hoje em dia, o Google Chrome, Safari e Edge bloqueiam qualquer site de emitir sons sozinhos para evitar anúncios chatos. O navegador só libera o áudio **após o usuário interagir com a página**.

Portanto, no primeiro clique do jogo, o navegador pode apenas "dar a permissão". Do **segundo clique em diante**, o som do Quagmire funcionará perfeitamente!