

VIZIA S.A.C.

Bodega Santa María — Web ERP

Manual de uso detallado — Web ERP

Operación · Almacenes · SKU · Packs · Ajustes · Web 1.0.0

2026

VIZIA S.A.C. · Bodega Santa María — Web ERP · 2026

VIZIA S.A.C. · Bodega Santa María · 2026 **Versión del sistema web:** 1.0.0 **Público:** personal de bodega, producción, punto de venta y administración **Última actualización:** 25 julio 2026

Este manual describe el uso día a día del **ERP web**. Los nombres coinciden con el menú lateral.

Secciones: Panel de control · Inventario · Producción · Comercial · Consulta · Administración.

1. Acceso e inicio de sesión

- 1. Abra la URL del sistema.
- 2. Ingrese **correo** y **contraseña**.
- 3. Pulse **Iniciar sesión**.
- 4. Verá el **Panel de control** y el menú lateral.

Sesión

- Se renueva sola mientras la pestaña esté abierta.
- En equipos compartidos: **Configuración** → **Cerrar sesión**.

Si no puede entrar


- Revise mayúsculas; confirme **acceso web**; use Chrome, Edge o Firefox actualizado.

2. Unidades, SKU, packs y almacenes

Unidades

Qué	En pantalla	En inventario
Producto terminado	Botella o pack ×6 / ×12...	Siempre botellas
Material / insumo / empaque	Su unidad	Esa unidad
Granel	Litros	Litros en ALM_GR





Ejemplos: $10 \times \text{pack} \times 6 = 60 \text{ botellas}$ · $5 \times \text{pack} \times 12 = 60 \text{ botellas}$ · $60 \text{ botellas} = 60 \text{ botellas}$.

Política de almacenes (obligatoria)

Código	Solo admite	Cómo entra el stock
ALM_MP	Material, Insumo, Empaque	Ingreso de insumos
ALM_GR	Granel	Ingreso o módulo Granel
ALM_PT	Producto terminado	Producción
PV_*	Producto terminado	Transferencia desde PT / ajuste
TRANSIT	—	Solo el sistema en transferencias

Los desplegables **solo muestran** lo permitido. Si se fuerza un movimiento incorrecto, Supabase lo rechaza.

3. Permisos

Permiso	Efecto
Sin acceso web	No inicia sesión
Acceso web, sin ventas	Sin Ingresos, Despacho, Egresos ni Modificaciones
Acceso web + ventas	También módulos comerciales
Admin	Materiales/SKUs, Maestros, Usuarios, Reportes, Clientes y proveedores

Varios módulos tienen ícono de **ayuda**.

4. Panel de control

1. Elija el **mes**.
2. Pestañas: Ejecutivo, Financiero, Operaciones, Comercial, Producción, Inventario.
3. Atajo a **Descargas** si necesita Excel.

Ventas anuladas no suman. Zona: **America/Lima**.

5. Inventario

Resumen

Filtre por ubicación, tipo, categoría o alertas de mínimo. PT se muestra en botellas.

Ajuste / conteo

1. Pestaña **Ajuste / conteo**.
2. Elija **almacén / ubicación** (ALM_MP, ALM_GR, ALM_PT o PV).
3. El filtro **Tipo de material** solo lista tipos de ese almacén.
4. Seleccione ítem/SKU (incluye sin stock para sembrar).
5. En PT: Botellas o Packs ×N.
6. Indique conteo → el sistema calcula el delta → confirme.



Ejemplos

- ALM_MP → solo material/insumo/empaque.
- ALM_GR → solo granel.
- ALM_PT o PV → solo PT en botellas.
- PV con faltante de 3 botellas → ajuste de salida -3.

6. Ingreso de insumos (compras)

Solo destinos **ALM_MP** o **ALM_GR**. El PT **no** se compra aquí (sale de Producción).

1. Elija almacén destino.
2. Verá solo ítems compatibles (y filtro de tipo acorde).
3. Cantidad, precio, referencia; egreso opcional.

4. Modo documento: varias líneas del **mismo** almacén.



Si activa egreso: se crea gasto origen COMPRA. Corrija en **Modificaciones** → **Egresos**.

7. Transferencias

1. Origen y destino (sin TRANSIT).
2. Pestaña PT o Material.
3. Los ítems se filtran según lo que admite el **origen**.
4. Origen y destino deben admitir el mismo tipo (ej. granel solo entre ubicaciones de granel; PT entre ALM_PT/PV).
5. Envíe → EN_TRANSITO → **Recibir** en destino.

Ejemplo: 5 packs ×12 (= 60 bot.) de ALM_PT a PV → recibir en el PV.

8. Recetas

BOM por **1 botella**. Granel se consume de ALM_GR; el resto de ALM_MP. Alta/edición: admin.

9. Granel

Alta de litros en **ALM_GR**. Requiere ítems tipo GRANEL y ubicación ALM_GR configurada.

10. Producción (envasado)

1. Elija **SKU** (un producto).
2. Planifique en botellas o packs (la orden guarda botellas).
3. Destino obligatorio: **ALM_PT**.

4. Valide insumos → cree BORRADOR → complete con cantidad real en botellas.



11. Reempaque

Convierte un ítem en otro en **ALM_MP**, **ALM_GR** o **ALM_PT** (no PV ni TRANSIT).

No use reempaque solo para “cambiar pack×6 por pack×8”: el stock PT ya está en botellas.

12. Ingresos (POS)

Requiere **acceso ventas**.

- PV, canal, cliente opcional.
- Un producto = un SKU; luego botellas o packs ×N.
- Baja siempre en **botellas** (FIFO si no elige lote).
- Venta nueva = fecha de hoy (Lima).

Modos: **agrupada** (carrito) o **rápida** (una línea).

Ejemplo: tiene 60 botellas (entraron como packs) → puede vender 15 botellas sueltas.

Errores: **Modificaciones** → **Ingresos**.

13. Despacho

Una línea (mostrador/delivery). Misma lógica de SKU/botellas que Ingresos. Lote opcional.

14. Egresos

Gastos que **no** nacen de una compra de insumos. Orígenes Manual o Compra. Corrija en Modificaciones.

15. Modificaciones

Ingresos (ventas)

Edite precios/cliente/canal; **anular** restituye stock. No cambia cantidades ni ubicación.

Egresos

- Manual: editar o eliminar.
- Compra: editar monto/datos; **eliminar** anula la compra (revierte stock si el lote aún tiene saldo).

16. Clientes y proveedores (admin)

Alta / edición / baja lógica. Solo activos en desplegables de operación.

17. Auditoría

Historial de movimientos y trazabilidad por lote.

18. Descargas

Excel por mes y módulo.

19. Materiales / SKUs (admin)

Ítems y presentaciones (botella cant_unidades=1, pack ×6 / ×12...). Crear presentación **no** genera stock.

20. Maestros (admin)

Canales, empaques, categorías de gasto. Tras cambios: **Configuración** → **recargar catálogos**.

21. Usuarios (admin)

Solo lectura de cuentas y flags.

22. Reportes (admin)

Resumen de ventas, gastos, producción y compras por rango.

23. Configuración

Cuenta, preferencias, recargar catálogos, cerrar sesión.

24. Mensajes de confirmación y errores

Tras **guardar o registrar** con éxito, la pantalla muestra una alerta verde con un mensaje fijo:

Acción	Mensaje
Compra, ingreso, despacho, ajuste, producción, granel, reempaque, transferencia, egreso	Registrado correctamente
Recepción de transferencia	Recibido correctamente
Guardar catálogo (materiales, maestros, recetas, partners)	Guardado correctamente / Actualizado correctamente
Anular venta o compra	Anulado correctamente
Eliminar línea / egreso	Eliminado correctamente

Los mensajes aparecen en una **ventana emergente** centrada (no arriba de la página), con botón **Entendido**. El éxito se cierra solo a los pocos segundos.

- Si la operación **falla**, el formulario **conserva** lo que escribió y aparece el mismo popup en rojo.
- Si tiene éxito, se **limpian** los campos de captura (se mantienen ubicación / PV / canal por comodidad).

Mensajes frecuentes

Situación	Qué hacer
Sin ítems en el desplegable	Cambió de almacén: solo se listan tipos permitidos
Error "ALM_MP solo INSUMO..."	Elija el almacén correcto para ese material
Sin stock en PV	Transfiera desde ALM_PT o ajuste en el PV
Quiero vender botellas sueltas	Use modo Botellas

Situación	Qué hacer
Producto en 0 botellas	Puede verlo en el listado; no podrá vender hasta reponer stock
Falta ALM_PT / ALM_GR	Configure ubicaciones en catálogo
No se anula compra	El lote ya tiene salidas; revise auditoría

25. Flujo típico del día



26. Buenas prácticas

- No duplique operaciones entre web y app.
- Prefiera Modificaciones antes de “compensar” con otra captura.
- Respete almacén ↔ tipo; el sistema lo exige.
- En PT piense en botellas.
- Cierre sesión en equipos compartidos.

27. Soporte

Anote mensaje, módulo y hora. Contacte Bodega Santa María / **VIZIA S.A.C. Técnico: Resumen técnico web.**

VIZIA S.A.C. · Bodega Santa María · Manual de usuario Web v1.0.0 · Julio 2026