## **Результаты тестирования чек-листа:** Student (06.08.23 в 11:14:57)

Описание:

Проверка функционала мобильного приложения

Комментарий:

Успешная авторизация в мобильном приложении Тестовый аккаунт: Login: skypro6@skypro.ru Password: 123zav123

Сборка: App Skyeng

Окружение: One Plus 8 Pro Oxygen 13.1

Тестировщик: Michejew

Название го	<b>/ппы:</b> Вход в ClassRoom по пригла	шению преполавателя		
пазвание гру Описание: Н	•	шению преподавателя		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат	Резул ьтат	Комментарий
DWSS 1	Войти в ClassRoom после получения приглашения	Осуществлён вход в Class Room для проведения занятия.	<b>4</b>	
DWSS 2	Проверить работоспособность плеера для видео-конференции по чит-листу "видео-конференции".	Видео-конференция доступна.	*	
DWSS 3	Проверить полноэкранный режим трансляции	Свайпом вниз плеер видео- конференции развёрнут на весь экран	4	
DWSS 4	Проверить работоспособность видео-плеера для воспроизведения видео-урока, по чит-листу "stream-player YouTube" и / или, при наличии, альтернативного плеера "stream-player"	Видео-урок доступен в хорошем качестве.	*	Не все установки плеера работают корректно. См. чек-лист плеера
DWSS 5	Добавление слов из списка в словарь, для изучения. (Клик по слову в списке)	Открыта карта с выбранным словом. Пр нажатии на кнопку "Добавить", слово добавлено в словарь.	*	Кнопка "Добавить" спрятана внизу экрана
DWSS 6	Воспроизведение аудио-файла слова в открытой карте	Слово воспроизводится в аудиоплеере карты.	4	
DWSS 7	Перемещение(перетаскивание) слов и фраз в соответствующие поля в задании.	Слова и фразы перемещены в соответствующие поля. Правильные ответы подсвечены зелёным цветом, неправильные – красным.	~	Перемещение в приложении заменено на выбор слов из списка
DWSS 8	Выбор ответа из выпадающего списка в задании.	Правильные ответы подсвечены зелёным цветом, неправильные – красным.	***	Элементы выпадающего списка спрятаны внизу экрана
DWSS 9	Ввод слов и фраз в соответствующие поля с помощью тастатуры в задании.	Слова и фразы введены в соответствующие поля.	NA	В тестовом уроке отсутствовала возможность проверки
DWSS 10	Функционал подсвечиваемых, при наведении курсора, слов в текстах к заданию.(Клик по слову)	Открыта карта слова. Есть возможность добавления в словарь.	NA	
DWSS 11	Поиск слов во вкладке "Словарь"	1. Открыт список вариантов слов и словосочетаний. 2. При выборе необходимого варианта, открыта карта выбранного слова. 3. Есть возможность добавить в словарь.	4	
DWSS 12	Перейти во вкладку вложений "Attachments"	1. Открыта вкладка "Attachments" с разделами "Lesson Attachments" 2. При повторном нажатии открыта вкладка с уроком	4	
DWSS 13	Проверить возможность добавления материалов к уроку в разделе "Lesson Attachments"	Все типы файлов вложений успешно добавлены	***	Добавление файлов не поддерживается. Кроме текста и досок

Номер	Проверка	Ожидаемый результат	Резул ьтат	Комментарий
DWSS 14	Проверить функционал вложенной доски "Board" (смена кисти; ластик; добавление изображений и т.д.) в разделе "Lesson Attachments"	Доска "Board" работает корректно	~	
DWSS 15	Функционал элемента "Notes"	Открыта вкладка Notes с заметками преподавателя		Заметки преподавателя не отображаются
DWSS 16	Проверить функционал элементов "стрелки вправо; влево"	При нажатии "стрелки" вправо или влево возможно перемещение по вкладкам.	₩.	
DWSS 17	Выйти из урока	Открыт личный кабинет	<b>~</b>	
DWSS 18	Возврат в веб-комнату при случайном выходе	Успешный вход в комнату после выхода	~	

Название группы: Вход в ClassRoom по ссылке Описание: Нет описания					
Номер	Проверка	Ожидаемый результат	Резул ьтат	Комментарий	
DWSS 19	Перейти в чат с преподавателем после получения сообщения	Открыт чат	<b>4</b>		
DWSS 20		Осуществлён вход в Class Room для проведения занятия.	A		

<b>Эписание:</b> Н	ет описания			
Номер	Проверка	Ожидаемый результат	Резул ьтат	Комментарий
DWSS 21	Проверить запуск и остановку видео	1. Видео запускается после нажатия кнопки "Воспроизвести" 2. Видео останавливается при нажатии кнопки "Пауза" 3. Видео возобновляется после нажатия кнопки "Воспроизвести" в режиме паузы	4	
DWSS 22	Проверить регулятор громкости	Регулятор громкости меняет уровень звука видео.	₩	Громкость регулируется только установками устройства. В приложени только включение и выключение
DWSS 23	Проверить элемент перемотки	Перемотка видео вперед/назад срабатывает и видео переходит на указанный момент времени	<b>~</b>	
DWSS 24	Проверить полноэкранный режим	1. Переход в полноэкранный режим работает корректно. 2. Выход из полноэкранного режима происходит без ошибок.	<u></u>	Переход в полноэкранны режим не возможен
DWSS 25	Установка качества видео	Доступные качества видео переключаются и воспроизводятся без проблем	<b>~</b>	
DWSS 26	Установка скорости воспроизведения видео	Доступные значения скорости воспроизведения переключаются и видео воспроизводится с заданной скоростью	4	
DWSS 27	Проверить воспроизведение видео на сайте YouTube	Открыт сайт YouTube с выбранным видео уроком; видео воспроизводится автоматически	<b>~</b>	
DWSS 28	Проверить воспроизведение видео на внешнем устройстве(например Smart TV)	Открыта вкладка со списком доступных устройств; После выбора устройства видео воспроизводится автоматически на SmartTV	NA	Трансляция на внешнее устройство не поддерживается
DWSS 29	Вкл./Выкл. субтитров	Субтитры корректно отображаются, если они доступны для видео.	~	

Название группы: Stream-player альтернативный Описание: Нет описания				
Номер	Проверка	Ожидаемый результат	Резул ьтат	Комментарий
DWSS 30	Проверить запуск и остановку видео	1. Видео запускается после нажатия кнопки "Воспроизвести" 2. Видео останавливается при нажатии кнопки "Пауза" 3. Видео возобновляется после нажатия кнопки "Воспроизвести" в режиме паузы	4	
DWSS 31	Проверить регулятор громкости	Регулятор громкости меняет уровень звука видео.	**	Громкость регулируется только установками устройства. В приложение только включение и выключение
DWSS 32	Проверить элемент перемотки	Перемотка видео вперед/назад срабатывает и видео переходит на указанный момент времени	<b>~</b>	
DWSS 33	Проверить полноэкранный режим	1. Переход в полноэкранный режим работает корректно. 2. Выход из полноэкранного режима происходит без ошибок.	**	Выход из полноэкранного режима не возможен
DWSS 34	Установка скорости воспроизведения видео	Доступные значения скорости воспроизведения переключаются и видео воспроизводится с заданной скоростью	*	

Название мастер-группы: Чит-лист видео-конференции

Описание: Нет описания

	сание: Нет описания					
<b>Название группы:</b> Настройки мобильного устройства <b>Описание</b> : Нет описания						
Номер	Проверка	Ожидаемый результат	Резул ьтат	Комментарий		
DWSS 35	Войти в веб-комнату с отключенным, в настройках устройства, микрофоном	Микрофон отключен, работа в режиме видео-трансляции	₩.	При отключении устройства контент урока не отображается		
DWSS 36	Войти в веб-комнату с отключенной, в настройках устройства, камерой	Камера отключена, работа в режиме аудио-трансляции	₩.	При отключении устройства контент урока не отображается		
DWSS 37	Войти в веб-комнату с отключенными, в настройках устройства, камерой и микрофоном	Камера и микрофон отключены, занятие проходит без аудио и видео связи	*	При отключении устройств контент урока не отображается		
<b>Название группы:</b> Камера <b>Описание:</b> Нет описания						
	•					
	•	Ожидаемый результат	Резул ьтат	Комментарий		
Описание: Не	т описания	Ожидаемый результат Камера включена	, ,	Комментарий		
<b>Описание:</b> Не	ет описания Проверка		ытат	Комментарий		
Описание: Не  Номер  DWSS 38  DWSS 39	Проверка Включить камеру Выключить камеру ппы: Микрофон	Камера включена	₩	Комментарий		
Oписание: Не  Номер  DWSS 38  DWSS 39  Название гру	Проверка Включить камеру Выключить камеру ппы: Микрофон	Камера включена	₩	Комментарий		
Oписание: He Hoмep  DWSS 38  DWSS 39  Название гру Описание: He	Выключить камеру  Выключить камеру  ппы: Микрофон  т описания	Камера включена	ьтат			

Название группы: Специальные проверки

Описание: Нет описания

Номер	Проверка	Ожидаемый результат	Резул ьтат	Комментарий
DWSS 42	Получение push-уведомления во время видео-урока	Пришедшее push-уведомление никак не влияет на процесс работы приложения	~	
DWSS 43	Тап(прочтение) по push- уведомлению во время видео- урока	По тапу на пришедшее push- уведомление во время видео- урока, процесс воспроизведения видео останавливается.	*	
DWSS 44	Возможность продолжить видео- урок после прерывания (сворачивания приложения)	После старта приложения возможно вернуться в веб- комнату	~	
DWSS 45	Влияние переключения сети с Wi-Fi на мобильный интернет во время видео-урока	При переключение сети с Wi-Fi на мобильный интернет в процессе урока, урок продолжается.	*	
DWSS 46	Влияние качества(скорости) соединения мобильного интернета во время видео-урока	При переключение сети мобильного интернета(5G; 4G—>3G; 2G) в процессе урока, воспроизведение видео прерывается, выполнение задания продолжается.	*	
DWSS 47	Изменение ориентации экрана	При изменении ориентации экрана все элементы страницы отображаются корректно, равномерно занимая пространство на экране	NA	Альбомный режим не поддерживается приложением
DWSS 48	Многократное изменение ориентации экрана во время видео-урока	При изменении ориентации экрана во время видео-урока, процесс не прерывается.	4	
DWSS 49	Срабатывание будильника во время видео-урока	При срабатывании будильника во время видео-урока, приложение работает в фоновом режиме. После отключения будильника, урок продолжается.	*	
DWSS 50	Входящее СМС во время видео- урока	Входящее СМС в процессе видео-урока не влияет на урок	<b>4</b>	
DWSS 51	Подключение наушников в процессе видео-урока	1. При подключении наушников во время видео-урока воспроизведение видео останавливается (встает на паузу) 2. Процесс воспроизведения видео можно продолжить с момента прерывания, нажав на кнопку воспроизведения	~	
DWSS 52	Подключение зарядного устройства во время видео- урока	Подключение зарядного устройства не влияет на процесс	<b>~</b>	
DWSS 53	Входящий звонок во время видео-урока	1. При приеме входящего звонка в процессе видео-урока, воспроизведение видео останавливается 2. После прекращения вызова весь прогресс выполнения задания сохраняется, его можно продолжить с того же места	*	