MEGAZONE ALLIANCE

과천사옥
복합기 스캐너 설치 매뉴얼

2025.07 ver.

목차

01 층별 복합기 정보

02 삼성 복합기 드라이버
(Windows ver. macOS ver.)

03 신도 복합기 드라이버
(Windows ver. macOS ver.)

04 브라더 복합기 드라이버
(Windows ver. macOS ver.)

05 근무지 이동 시 복합기 아이피 변경 방법

06 삼성 복합기 스캔 이용방법

07 신도 복합기 스캔 이용방법


브라더 복합기는
스캐너 이용이 **불가**하니
임원전용이 **아닌**
가까운 신도, 삼성 복합기 스캐너를
이용 부탁드립니다.

MEGAZONE ALLIANCE

01. 층별 복합기 정보

MEGAZONE ALLIANCE


01 층별 복합기 정보



위치	제조사	모델명	IP 포트
①	SAMSUNG	SL-M3890FW	10.100.64.70
②	Brother	MFC-L5700DN	10.100.64.69
③			
④			
⑤			
⑥			
⑦			
⑧			
⑨			
⑩			
⑪			

*사내 프린터는 MZ_OFFICE 또는 유선으로만 연결 가능합니다.
* **파란색 번호**와 **밝은 회색의 박스**는 임원전용 복합기이므로 연결을 제한 합니다.

01 층별 복합기 정보



위치	제조사	모델명	IP 포트
①	SAMSUNG	SL-M3890FW	10.100.64.57
②	SAMSUNG	5230NR	10.100.64.52
③	SINDORICOH	N620	10.100.64.53
④	SAMSUNG	SL-M3890FW	10.100.64.54
⑤	SAMSUNG	SL-M3890FW	10.100.64.55
⑥	SINDORICOH	N620	10.100.64.59
⑦	Brother	MFC-L5700DN	10.100.64.60
⑧	Brother	MFC-L5700DN	10.100.64.62
⑨	SAMSUNG	SL-M3890FW	10.100.64.63
⑩	SAMSUNG	SL-M3890FW	10.100.86.76

*사내 프린터는 MZ_OFFICE 또는 유선으로만 연결 가능합니다.
* **파란색 번호**와 **밝은 회색의 박스**는 임원전용 복합기이므로 연결을 제한 합니다.


01 층별 복합기 정보



위치	제조사	모델명	IP 포트
①	SINDORICOH	N620	10.100.64.71
②	SINDORICOH	D321	10.100.64.73
③	SAMSUNG	SL-M3890FW	10.100.64.74
④	SAMSUNG	SL-M3890FW	10.100.64.80
⑤	SINDORICOH	N620	10.100.64.75
⑥	SINDORICOH	N620	10.100.64.76
⑦	Brother	MFC-L5700DN	10.100.64.77

*사내 프린터는 MZ_OFFICE 또는 유선으로만 연결 가능합니다.
* **파란색 번호**와 **밝은 회색의 박스**는 임원전용 복합기이므로 연결을 제한 합니다.


01 층별 복합기 정보



위치	제조사	모델명	IP 포트
①	SINDORICOH	N620	10.100.64.91
②	SINDORICOH	D321	10.100.64.92
③	SINDORICOH	N620	10.100.64.93
④	SINDORICOH	N620	10.100.64.94
⑤	Brother	MFC-L5700DN	10.100.64.95
⑥	Brother	MFC-L5700DN	10.100.64.96
⑦	Brother	MFC-L5700DN	10.100.64.97
⑧	SAMSUNG	D321	10.100.64.136
⑨		C5005D	10.100.64.98
⑩			10.100.64.99

*사내 프린터는 MZ_OFFICE 또는 유선으로만 연결 가능합니다.
* **파란색 번호**와 **밝은 회색의 박스**는 임원전용 복합기이므로 연결을 제한 합니다.

01 층별 복합기 정보



위치	제조사	모델명	IP 포트
①	SINDORICOH	N620	10.100.64.111
②	CANON	MF449DW	10.100.64.118
③	SINDORICOH	D321	10.100.64.116
④	SINDORICOH	D321	10.100.64.112
⑤	SINDORICOH	N620	10.100.64.113
⑥	SAMSUNG	SL-M3890FW	10.100.64.115
⑦	SINDORICOH	D321	10.100.64.117
⑧	SINDORICOH	N620	10.100.64.114
⑨	SAMSUNG	SL-C63W	10.100.64.119
⑩	SAMSUNG	3250NR	10.100.64.120
⑪			

*사내 프린터는 MZ_OFFICE 또는 유선으로만 연결 가능합니다.
* **파란색 번호**와 **밝은 회색의 박스**는 임원전용 복합기이므로 연결을 제한 합니다.

01 층별 복합기 정보



위치	제조사	모델명	IP 포트
①	SINDORICOH	N620	10.100.64.133
②	SAMSUNG	SL-M3890FW	10.100.64.139
③	SINDORICOH	D321	10.100.64.144
④	SINDORICOH	N620	10.100.64.135
⑤	SAMSUNG	SL-X5230NR	10.100.64.131
⑥	SAMSUNG	N620	10.100.64.132
⑦	CANON	MF449DW	10.100.64.142
⑧	SAMSUNG	SL-K3250NR	10.100.64.141
⑨	SAMSUNG	SL-M3890FW	10.100.64.150
⑩	SAMSUNG	SL-M3890FW	10.100.64.137
⑪	SAMSUNG	SL-M3890FW	10.100.64.138
⑫	SAMSUNG	SL-M3890FW	10.100.64.140
⑬	SINDORICOH	D321	10.100.64.143
⑭			

*사내 프린터는 MZ_OFFICE 또는 유선으로만 연결 가능합니다.
* **파란색 번호**와 **밝은 회색의 박스**는 임원전용 복합기이므로 연결을 제한 합니다.

02. 삼성 복합기 드라이버


(Windows ver. macOS ver.)

MEGAZONE ALLIANCE


02 삼성 복합기 드라이버 설치 방법 (Windows ver.)




삼성전자 다운로드 자료실 링크 접속



해당 모델명 입력 후 검색
*모델명은 층별 복합기 정보에서 확인




검색된 모델명 선택 후 드라이버 메뉴에서
Universal Print Driver3를 설치



클릭하여 압축 해제 후 설치 실행

02 삼성 복합기 드라이버 설치 방법 (Windows ver.)



시작 페이지에서
다음 버튼 클릭



이용약관 모두 체크 후
다음 버튼 클릭




프린터 설치 유형 페이지에서
기존 프린터 선택 후 다음 버튼 클릭




프린터 선택 페이지에서
직접 입력 버튼 클릭


02 삼성 복합기 드라이버 설치 방법 (Windows ver.)



네트워크 프린터 검색 페이지에서
IP주소를 **직접 입력** 후 다음 버튼 클릭
*IP주소는 층별 복합기 정보에서 확인



프린터 선택 페이지에서
해당 **프린트 선택** 후 다음 버튼 클릭





프린터 설정 페이지에서 **고급기능** 중
프린터 상태 정보 활성화만 선택 후
다음 버튼 클릭





설치 완료 페이지에서 **마침** 버튼 클릭


02 삼성 복합기 드라이버 설치 방법 (macOS ver.)

















복합기 아이피 입력

02 삼성 복합기 드라이버 설치 방법 (macOS ver.)







03. 신도 복합기 드라이버


(Windows ver. macOS ver.)

MEGAZONE ALLIANCE


03 신도 복합기 드라이버 설치 방법 (Windows ver.)




신도 **다운로드 페이지** 링크 접속



해당 모델명 입력 후 검색
*모델명은 층별 복합기 정보에서 확인




검색된 모델명 검색 후 **드라이버/유틸리티** 에서
Print Driver를 설치




클릭하여 **압축 해제 후 설치** 실행


03 신도 복합기 드라이버 설치 방법 (Windows ver.)




압축 해제 한 파일 중
SETUP 파일 클릭하여 **실행**



IP주소를 **직접 입력** 후
프린터 검색 버튼 클릭
*IP주소는 층별 복합기 정보에서 확인




확인 버튼 클릭





설치 버튼 클릭


03 신도 복합기 드라이버 설치 방법 (macOS ver.)















복합기 아이피 입력

03 신도 복합기 드라이버 설치 방법 (macOS ver.)



MacOS의 신도리코 복합기는 별도의 드라이버 없이 IP등록만으로 설치가 가능합니다.

04. 브라더 복합기 드라이버

(Windows ver. macOS ver.)

MEGAZONE ALLIANCE


04 브라더 복합기 & 스캔 드라이버 설치 방법 (Windows ver.)



브라더 드라이버 다운로드 링크 접속




다운로드 클릭



해당되는 윈도우 버전 선택





전체 드라이버 및 소프트웨어 패키지 선택




EULA에 동의 및 다운로드


04 브라더 복합기 & 스캔 드라이버 설치 방법 (Windows ver.)







다운로드 받은 파일 실행





유선 네트워크 연결 선택







Paper Port 설치

해당되는 아이피 선택


04 브라더 복합기 & 스캔 드라이버 설치 방법 (Windows ver.)




윈도우 키 눌러서 Brother 검색 > Brother Utilities



스캐너 및 카메라 > Brother MFC-L5700DN > 속성




주소로 컴퓨터 지정 > 근무 층 복합기 IP 입력




표시 이름 확인/설정


04 브라더 복합기 & 스캔 드라이버 설치 방법 (macOS ver.)













04 브라더 복합기 & 스캔 드라이버 설치 방법 (macOS ver.)









05 근무지 이동시 복합기 아이피 변경 방법

삼성 -> 삼성 / 신도 -> 신도와 같이
같은 회사 제품만 가능


*신도리코와 미놀타의 경우 같은 드라이버로 사용 가능



제어판 > 설치한 복합기 선택
> 마우스 우클릭 >프린터 속성



포트 추가




Standard TCP/IP Port 선택

05. 근무지 이동 시 복합기 아이피 변경 방법

MEGAZONE ALLIANCE


05 근무지 이동시 복합기 아이피 변경 방법





본인 근무 층
프린트 IP 입력






입력한 IP 선택 & 적용


06. 삼성 복합기 스캔 이용방법

MEGAZONE ALLIANCE


06 삼성 복합기 스캔 이용방법



해당 삼성 프린터의
아이피 주소로 이동 > 주소록



추가



이름, 즐겨찾기, 주소 입력 > 적용

06 삼성 복합기 스캔 이용방법



프린터 화면에서 스캔 후 이메일로 선택




등록한 이메일을 선택하여 스캔 진행

07. 신도 복합기 스캔 이용방법

MEGAZONE ALLIANCE


07 신도 복합기(N620) 스캔 이용방법




해당 복합기에서 메뉴 -> 주소록 터치



우측 상단의 + 버튼 터치




이름과 이메일을 적고 저장 터치




메뉴의 스캔을 터치하여 등록된 자신에게 전송


07 신도 복합기(D321) 스캔 이용방법




해당 복합기에서 메뉴 -> 스캔 터치



좌측 항목 중 주소 등록 터치




좌측 하단 신규 등록 터치



1. 주소 종류 -> E-mail
2. 등록명 -> 본인 이름 기입
3. 상용 체크
4. E-mail 등록(회사 개인 주소) 등록
5. 등록 터치

07 신도 복합기(N620) 스캔 이용방법




프린터 화면에서 스캔 선택



등록한 이메일을 선택하여 스캔 진행

07 신도 복합기(D321) 스캔 이용방법



프린터 화면에서 스캔 선택



등록한 이메일을 선택하여 스캔 진행

브라더 복합기는
스캐너 이용이 **불가**하니
임원전용이 **아닌**
가까운 신도, 삼성 복합기 스캐너를
이용 부탁드립니다.

MEGAZONE ALLIANCE