MEGAZONE ALLIANCE

메가존 빌딩
복합기 스캐너 설치 매뉴얼

2023.09 ver.

목차

01 층별 복합기 정보

02 삼성 복합기 드라이버 (Windows ver.)

03 삼성 복합기 드라이버 (macOS ver.)

04 브라더 복합기 드라이버 (Windows ver.)

05 브라더 복합기 드라이버 (macOS ver.)

06 신도리코 복합기 드라이버 (Windows ver.)

07 코니카 미놀타 복합기 드라이버 (Windows ver.)

08 근무지 이동시 복합기 아이피 변경 방법

09 복합기 스캔

01 층별 복합기 정보



메 가 존 빌 딩

층	위치	제조사	모델명	IP 포트	토너 모델명
2층		BROTHER	MFC-L5700N	10.2.1.243	TN3478
	교육센터	BROTHER	MFC-L5700N	10.2.1.241	TN3478
4층	업무공간	SAMSUNG	SL-M3375FD	10.4.2.241	MLT-D204
	관제센터	SAMSUNG	SL-M3375FD	10.4.2.242	MLT-D204
	임원실	SAMSUNG	SL-M3375FD	10.4.2.243	MLT-D204
5층	업무공간	SAMSUNG	SCX 8128	10.90.7.241	총무팀 문의
6층	OA룸	KONICA	Bizhub 028DN	10.6.1.241	총무팀 문의
7층	OA룸	SINDORICOH	N600	10.7.1.250	총무팀 문의
8층	OA룸	KONICA	Bizhub 128DN	10.7.1.242	총무팀 문의
9층	OA룸	SAMSUNG	X4225RX	10.9.1.241	CLT-K858
10층	업무공간	KONICA	Bizhub 028DN	10.13.1.241	총무팀 문의
11층	업무공간	SAMSUNG	3250NR	10.90.7.242	MLT-D704S
12층	업무공간	SAMSUNG	3250NR	10.90.7.243	MLT-D704S
13층	업무공간	KONICA	Bizhub 028DN	10.8.1.241	총무팀 문의

*사내 프린터는 MZ_OFFICE 또는 유선으로만 연결 가능합니다.

02 삼성 복합기 드라이버 설치 방법 (Windows ver.)



삼성전자 다운로드 자료실 링크 접속




해당 모델명 입력 후 검색

*모델명은 층별 복합기 정보에서 확인




실행을 선택하여 설치 진행




검색된 모델명 선택 후 드라이버 메뉴에서
Windows Print Driver를 설치


02 삼성 복합기 드라이버 설치 방법 (Windows ver.)




기존 프린터(복합기),
프린터 연결 없음 중 선택



현재 연결된 네트워크 내에
설치 드라이버에 해당하는 프린터 중
이용할 복합기 IP 선택




삼성 복합기 진단 체크박스 해제 후
다음 진행 및 설치 완료





제어판 > 설치한 복합기 선택
> 마우스 우클릭 > 기본 프린터로 설정


03 삼성 복합기 드라이버 설치 방법 (macOS ver.)

















복합기 아이피 입력

03 삼성 복합기 드라이버 설치 방법 (macOS ver.)








04 브라더 복합기 & 스캔 드라이버 설치 방법 (Windows ver.)



브라더 드라이버 다운로드 링크 접속




다운로드 클릭



해당되는 윈도우 버전 선택




전체 드라이버 및 소프트웨어 패키지 선택




EULA에 동의 및 다운로드


04 브라더 복합기 & 스캔 드라이버 설치 방법 (Windows ver.)




다운로드 받은 파일 실행




유선 네트워크 연결 선택






Paper Port 설치




해당되는 아이피 선택


04 브라더 복합기 & 스캔 드라이버 설치 방법 (Windows ver.)




윈도우 키 눌러서 Brother 검색 > Brother Utilities



스캐너 및 카메라 > Brother MFC-L5700DN > 속성




주소로 컴퓨터 지정 > 근무 층 복합기 IP 입력





표시 이름 확인/설정

05 브라더 복합기 & 스캔 드라이버 설치 방법 (macOS ver.)














05 브라더 복합기 & 스캔 드라이버 설치 방법 (macOS ver.)









06 신도리코 복합기 드라이버 설치 방법 (Windows ver.)




산도리코 드라이버 다운로드 링크 접속



제품 드라이버 클릭



운영체제에 맞는 드라이버 다운로드
회사에서는 대부분 Windows 10(x64)



다운로드 한 파일 실행
> 네트워크에 아이피 주소 입력
> 설치


07 코니카 미놀타 복합기 드라이버 설치 방법 (Windows ver.)



6층 (Bizhub 028DN)
다운로드 링크 접속



8층 (Bizhub 128DN)
다운로드 링크 접속





번호	제품명	자료명	버전	운영체제	파일용량	다운로드
3	bizhub 028DN	423_Series_PCL		Windows	10.8 MB	다운로드
2	bizhub 028DN	423_Series_PS		Windows	10.3 MB	다운로드
1	bizhub 028DN	423_Series_FAX		Windows	10.3 MB	다운로드

PCL 다운로드 > 압축 해제 > Setup64.exe 실행


07 코니카 미놀타 복합기 드라이버 설치 방법 (Windows ver.)






















삼성 -> 삼성, 브라더 -> 브라더등과 같이

같은 회사 제품만 가능


*신도리코와 미놀타의 경우 같은 드라이버로 사용 가능



제어판 > 설치한 복합기 선택 > 마우스 우클릭 >프린터 속성




포트 추가




Standard TCP/IP Port 선택

08 근무지 이동시 복합기 아이피 변경 방법






본인 근무 층
프린트 IP 입력




입력한 IP 선택 & 적용




1) 삼성 복합기 스캔



삼성 프린터의 아이피 주소로 이동 > 주소록




추가




이름, 즐겨찾기, 주소 입력 > 적용

2) 신도리코 & 코니카 미놀타 스캔



신도리코 또는 코니카 미놀타 복합기의
아이피 주소로 이동 > 스캐너 모양 클릭



새등록 > E-Mail 선택 후 확인
> 이름과 이메일을 적고 상용 체크 후 확인

3) 복합기 스캔 방법



프린터 화면에서 스캔 후 이메일로 선택



등록한 이메일을 선택하여 스캔 진행