Entregable Tema 3

Sistemas Gestión Empresarial

VERÓNICA NICOLÁS

2º DAM ONLINE

INDICE

1. INSTALACIÓN DE ODOO EN WINDOWS (Tarea 1)

1.1 Descarga del Software
1.2 Selección de Componentes
1.3 Aceptación de la Licencia
1.4 Selección de Componentes (Server y DB)
1.5 Configuración de Conexión
1.6 Finalización de Instalación

2. CONFIGURACIÓN INICIAL ODOO (Tarea 2)

2.1 Creación de la Base de Datos (Demo Data)
2.2 Primer Inicio de Sesión
2.3 Acceso al Panel Principal
2.4 Configuración de la empresa
2.5 Creación de usuarios
2.5.1 Alta del Perfil "Jefa de Ventas"
2.6 Instalación de módulos
2.6.2 Instalación de Módulos Propios (Ventas)
2.6.3 Procedimiento para Módulos de Terceros
2.7 Funcionamiento del módulo

1. INSTALACIÓN DE ODOO ENWINDOWS (Tarea 1)

1.1 Descarga del Software

Para comenzar la instalación, accedemos al sitio web oficial https://www.odoo.com/es_ES, seleccionamos la versión Odoo 18 para Windows.
También existe la posibilidad de instalar Odoo 19.
Se realiza sobre una máquina virtual con sistema operativo Windows 10 Pro.



Pide datos del siguiente formulario que rellenare con datos ficticios por tratarse de una práctica. No nos llegará nada al correo que indiquemos, hay que poner los datos del formulario porque sino no podremos descargar Odoo18 o Odoo19.



Descargamos la versión Windows en nuestro caso pero la Community no la Enterprise. Community es la versión gratuita y open source.
Escogemos entre la versión Odoo 18 o la versión Odoo 19.

Yo voy a descargar Odoo 18. este instalador para Windows es que ya incluye internamente las dependencias necesarias, como Python y PostgreSQL, lo que evita que tengamos que instalarlas manualmente y reduce la posibilidad de errores.



1.2 Selección de Componentes

Al ejecutar el archivo descargado, se inicia el asistente de instalación. En la primera pantalla de bienvenida, nos muestra un asistente que nos va a ir guiando hasta que lo instalemos.

1.3. Aceptación de la Licencia

A continuación, se muestran los términos de la licencia GNU LGPL v3, bajo la cual se distribuye Odoo. Es obligatorio aceptar estos términos para poder instalar el software, por lo que pulsamos el botón 'I Agree'.

1.4 Selección de Componentes (Server y DB)

En el asistente de instalación, seleccionamos los componentes necesarios. Es importante dejar marcadas las siguientes opciones:

- Odoo Server (el núcleo de la aplicación)
- PostgreSQL Database (el gestor de base de datos).



1.5 Configuración de Conexión

A continuación, el instalador nos muestra la configuración de conexión a la base de datos. Mantenemos los valores predefinidos.



1.6 Finalización de instalación

Una vez completada la copia de archivos y la configuración de servicios, el asistente nos muestra un mensaje de confirmación. Dejamos marcada la opción 'Start Odoo' para que el servicio se inicie automáticamente al cerrar el instalador y pulsamos 'Finish'.

2. CONFIGURACIÓN INICIAL ODOO

2.1 Creación de la Base de Datos

Al acceder por primera vez a localhost:8069, Odoo nos propone crear la base de datos inicial. Rellenamos los datos del usuario administrador y seleccionamos el idioma español. Es importante marcar la casilla 'Demo Data'. Esto cargará datos de demostración (clientes, productos y facturas ficticias) en el sistema, para poder explorar las funcionalidades del ERP sin tener que introducir información.



2.2 Primer Inicio de Sesión

Tras finalizar la creación de la base de datos, el sistema nos redirige automáticamente a la pantalla de LOGIN.

Para acceder, introducimos las credenciales del usuario administrador que definimos previamente (nuestro correo electrónico y la contraseña asignada). Ahora ya tendremos el acceso al panel principal del ERP.



2.3 Acceso al Panel Principal

Tras iniciar sesión correctamente, accedemos al panel principal de Odoo. Donde podemos ver los módulos disponibles (Sales, Website, Inventory, etc.) para instalados o configurados.

Esta pantalla confirma que la instalación de Odoo 18 en Windows ha sido un éxito, que la base de datos está operativa y que disponemos de los datos de demostración cargados para comenzar a trabajar.



2.4 Configuración de la empresa

Acceder a My Company>My Preferences.

Rellenar los datos de **DigiCopTech**: Idioma, Logo, dirección, NIF y moneda (Euro).



A continuación, muestro alguna opción editada, al pulsar en Add, puede tardar varios minutos en aplicar los cambios.



2.5 Creación de usuarios

2.5.1 Alta del Perfil "Jefa de Ventas"

Navegar a **Ajustes > Usuarios y Compañías > Usuarios.**

Hacer clic en **Nuevo** para registrar a los empleados de la compañía.

Introducir nombre, correo electrónico y foto de perfil.





Asignación de permisos y roles

- Dentro de la ficha de cada usuario, se definen los niveles de acceso.
- **Jefa de Ventas:** Debe tener permisos de "Administrador" en el módulo de Ventas para supervisar toda la actividad. Esto se realiza en la pestaña de Seguridad de la cuenta.
- **Personal Técnico:** Permisos restringidos a sus tareas específicas.

2.6. Instalación de Módulos Propios

2.6.1 Instalación desde la Odoo App Store (Propios)

Ir al menú principal **Aplicaciones.**
Buscar el módulo deseado (ej.Ventas, Inventario) y pulsar el botón **Activar.**

Ya vemos que queda instalado.

2.6.2 Procedimiento Módulos de Terceros

Descargar el módulo y extraerlo en la carpeta de custom_addons en la ruta de instalación de Windows. La ruta habitual es C:\Program Files\Odoo 18.0...\server\odoo\custom_addons.
Reiniciar el servicio odoo-server-18.0 desde Windows para que el sistema lea los nuevos archivos.
Activar el **Modo Desarrollador** en Ajustes. (Indicación de foto)



Ir a Aplicaciones y pulsar **Actualizar lista de aplicaciones** para que Odoo reconozca el nuevo código y finalmente buscar el nuevo módulo para instalarlo.



Gestión de dependencias

- Odoo notificará si un módulo requiere de otro para funcionar. Al instalar el módulo principal, el sistema instalará automáticamente las dependencias necesarias.

2.7. Funcionamiento de un Módulo Escogido: Ventas/Sales

Descripción general del módulo:

Este módulo permite gestionar todo el ciclo comercial, desde el primer contacto con el cliente hasta la confirmación del pedido.

Flujo de trabajo principal:

Presupuesto: Creación de una oferta formal para el cliente.

Pedido de Venta: Una vez el cliente acepta, el presupuesto se convierte en pedido con un clic.

Entrega: Se genera automáticamente la orden para el almacén.

Configuración específica:

Se deben configurar los **Productos** (nombre, precio, impuestos) y los **Plazos de pago** antes de empezar a vender.

Ejemplo de uso:

La jefa de ventas entra en el tablero de Ventas, filtra por "Pedidos a facturar" y verifica el volumen de negocio mensual de la cooperativa DigiCopTech.