



Javier Satorres Calvete

1ºGS DAM

Proceso de instalacion y configuracion de WSUS


Una vez iniciado el servidor, y teniendolo preparado para funcionar como tal:




Abrimos el Administrador del servidor:

Debemos agregar el rol, nos vamos a Administrar → Agregar roles y características --> Seleccionamos WSUS.

En la siguiente pestaña le permitimos incluir herramientas de administracion



Seguiremos con la instalacion del rol instalando estos servicios para que funcione correctamente e indicaremos la ruta en la cual descargarán y almacenarán las actualizaciones.



Esperamos a que termine la instalación

Asistente para agregar roles y características

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-H95LEJIAGOK

Progreso de la instalación

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
WSUS
Servicios de rol
Contenido
Rol de servidor web (IIS)
Servicios de rol
Confirmación
Resultados

Ver progreso de la instalación

i Instalación de característica

La instalación comenzó en WIN-H95LEJIAGOK

Características de .NET Framework 4.6
ASP.NET 4.6
Servicios WCF
Activación HTTP

Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de roles
Herramientas de Windows Server Update Services
API y cmdlets de PowerShell
Interfaz de usuario de la Consola de administración

Servicio WAS (Windows Process Activation Service)

i Este asistente se puede cerrar sin interrumpir la ejecución de las tareas. Para ver el progreso de la tarea o volver a abrir esta página, haga clic en Notificaciones en la barra de comandos y en Detalles de la tarea.

[Exportar opciones de configuración](#)

< Anterior Siguiente > Cerrar Cancelar

Una vez ha terminado la instalacion nos sale una exclamacion o notificacion que nos indica que debemos configurar el servicio de actualizaciones.

Este proceso es automatico pero lento

Administrador del servidor > Panel

ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR

1 Configurar este servidor local

! Configuración posterior a la implementación
Requiere configuración para Windows Server Update Services en WIN-H95LEJIAGOK

Administrar Herramientas Ver Ayuda


i Configuración posterior a la implementación

Configuración completada para Windows Server Update Services en WIN-H95LEJIAGOK


[Detalles de tarea](#)

Administrar Herramientas Ver Ayuda

Una vez termine de instalar, cerramos la ventana y vamos a Herramientas -> Windows Server Update Services, WUSUS nos pedirá realizar el proceso de post-instalación, verificamos que la ruta de acceso es la misma que configuramos en el anterior paso anterior y marcamos la casilla “Almacenar actualizaciones localmente”, después ejecutamos.



En principio no debería haber problemas de conexión, pero si posteriormente los tenemos para que los equipos se conecten, puede ser debido al firewall.



Para crear “la base de datos” con las actualizaciones hay dos formas, sincronizar con los servidores de Microsoft Update o sincronizar con otro WSUS.

Como es el primero y único que tendremos, elegimos los servers de Microsoft

Asistente para la configuración de Windows Server Update Services:SERVIDOR

Elegir servidor que precede en la cadena

Permite indicar el servidor que precede en la cadena desde el que desea sincronizar el contenido

Antes de comenzar
Programa de mejora de Microsoft Update
Elegir servidor que precede en la cadena
Especificar servidor proxy
Elegir idiomas
Elegir productos
Elegir clasificaciones
Configurar programación de sincronización
Finalizado
Siguiente paso

Puede elegir el servidor que precede en la cadena desde el que su servidor sincroniza las actualizaciones.

☒ Sincronizar desde Microsoft Update

☐ Sincronizar desde otro servidor de Windows Server Update Services

Nombre de servidor:

Número de puerto:

☐ Usar SSL al sincronizar la información de actualización
Si usa SSL, asegúrese de que el servidor WSUS también está configurado para admitir SSL.

☐ Esto es una réplica del servidor que precede en la cadena
Un servidor de réplica refleja las aprobaciones, valores de configuración, equipos y grupos de actualización de su elemento primario. Las actualizaciones se pueden aprobar solo en el servidor que precede en la cadena.

< Atrás Siguiente > Finalizar Cancelar

El siguiente paso es confirmar el proceso de búsqueda de los “repositorios”

Asistente para la configuración de Windows Server Update Services:SERVIDOR

Conectar al servidor que precede en la cadena

Permite descargar la información de actualización de Microsoft Update

Antes de comenzar
Programa de mejora de Microsoft Update
Elegir servidor que precede en la cadena
Especificar servidor proxy
Elegir idiomas
Elegir productos
Elegir clasificaciones
Configurar programación de sincronización
Finalizado
Siguiente paso

Para configurar Windows Server Update Services en las pantallas siguientes, necesitamos que aplique la configuración del servidor que precede en la cadena y del servidor proxy y, asimismo, que sincronice la información sobre las actualizaciones disponibles.

Entre la información que se va a descargar figura lo siguiente:

Tipos de actualizaciones disponibles
Productos que se pueden actualizar
Idiomas disponibles


Haga clic en Iniciar conexión para guardar y descargar la información del servidor que precede en la cadena y del servidor proxy. Este proceso puede durar varios minutos, dependiendo de la velocidad de conexión.

Iniciar conexión Detener conexión


< Atrás Siguiente > Finalizar Cancelar

Lo siguiente es seleccionar que productos, actualizaciones y características queremos descargar para distribuirlas a los clientes del WSUS.


IDIOMAS:




PRODUCTOS:




ACTUALIZACIONES:




Seleccionaremos el tipo de actualizaciones. Lo normal sería dejarlo en automático para que sea desatendida, pero como es una práctica de clase y mis recursos de red y de PC son limitados lo haremos manualmente para tener control de las actualizaciones.




Iniciamos la sincronización con Microsoft




Finalizamos la instalación aunque aun quedarían cosas por configurar




Aquí se ve como el WSUS ya esta descargando y sincronizando los productos descargados hasta que finalice




Como ya tengo creada una unidad organizativa con todos los equipos clientes del dominio ubicados, «Click derecho» y «Crear una GPO en este dominio y vincularlo aquí», ponemos un nombre y aceptamos.



Vamos a editar la política para configurarla correctamente, «Click derecho» sobre ella y «Editar»



Hay cinco directivas que es bueno modificar, y aunque hay muchas mas estas son importantes:



- Configurar Actualizaciones automáticas
- Especificar la ubicación de Windows Update en la Intranet
- Frecuencia de detección de Actualizaciones automáticas
- Volver a programar las instalaciones programadas de Actualizaciones automáticas
- No reiniciar automáticamente con usuarios que hayan iniciado sesión

Cada una de estas se configuran como mejor le vayan a la empresa o entidad que vaya a utilizar el sistema

Para que las políticas se hagan efectivas en los equipos, tenemos que reiniciarlo o ejecutar el comando gpupdate /force

Los equipos deben iniciar sesion en el dominio con un usuario dentro del grupo al cual le hemos asociado la GPO

Una vez inicien correctamente comenzaran a descargar desde el servidor si es necesario.